



交通运输物流公共信息共享平台

Logink 3.0

第一部分 物流信息交换基础标准 数据元

Part 1 Logistics information exchange primary standard

data elements

(Version 3.0)

2011-6-20 发布

2011-6-20 实施

交通运输物流公共信息共享平台建设指挥部 发布

目 次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 概述	错误! 未定义书签。
4 数据元表示	1
4.1 基本属性	1
4.2 变更指示符标记	2
4.3 字符表示的缩写	2
4.4 数据元的类目与标识符分配原则	3
5 业务数据元	4
5.1 单证、参考	4
5.2 日期时间、期限	17
5.3 参与方、地址、地点、国家	39
5.4 条款、条件、术语、说明	76
5.5 金额、费用、百分比	80
5.6 计量标识符、数量（非货币量）	85
5.7 货物和物品的描述和标识符	104
5.8 运输方式、工具和设备	117
5.9 其他数据元	150

前 言

数据元是用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。在特定的语义环境中被认为是不可再分的数据最小单位。为了实现交通运输物流公共信息共享平台上不同系统之间的数据交换和信息共享，需要规范和统一相关的数据标准，因此为交通运输物流公共信息共享平台制订数据元标准。

交通运输物流公共信息共享平台应用的数据元标准是以国际 UN/CEFACT 的 EDIFACT 标准、ISO 有关贸易数据元、国家及交通运输行业相关标准为参考进行制订。

本标准定义数据元主要参考以下标准：

1. GB/T 15191-1997《贸易数据元目录 标准数据元》
2. GB/T 15191-2010《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
3. GB/T 17699-2008《行政、商业和运输业电子数据交换数据元目录》
4. JT/T 697.1- JT/T 697.13《交通信息基础数据元管理系统》等。

本标准由交通运输物流公共信息共享平台建设指挥部提出并归口。

本标准起草单位：交通运输物流公共信息共享平台建设指挥部技术标准组。

知识产权由平台共建单位共享。

第一部分 物流信息交换基础标准 数据元

1 范围

本标准规定了交通运输物流公共信息共享平台物流信息交换基础标准中主要数据元的分类和表示，并给出了详细的数据元目录。

本标准适用于物流行业相关的公共信息平台、电子数据交换、信息管理系统以及提供各类物流服务体系等的设计、开发与应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本标准定义数据元主要参考以下标准：

GB/T 15191-1997《贸易数据元目录 标准数据元》

GB/T 15191-2010《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》

GB/T 17699-2008《行政、商业和运输业电子数据交换数据元目录》

GB/T 18391.3 信息技术 数据元的规范与标准化 第3部分：数据元的基本属性（GB/T 18391.3-2002, ISO/IEC 11179-3:1994, IDT）

GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T 18127 物流单元的编码与符号标记

GB 12268-2005 危险货物品名表

GB/T 15514-2008 中华人民共和国口岸及、有关地点代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 7407-2008 中国及世界主要海运贸易港口代码

JT/T 697.1- JT/T 697.13《交通信息基础数据元管理系统》

JT/T 917 公路路线标识规则和国道编号

3 数据元表示

3.1 基本属性

数据元表示规范是通过描述数据元的一系列属性来实现的。这些属性是数据元的元数据。本标准按照GB/T 18391.3中的相关规定，对每个被标识的主要数据元通过以下基本属性进行描述，见表1。

表1 数据元表示的基本属性

序号	名称	约束	定义	备注
1	变更指示符	M	数据元变更情况的说明。	
2	标识符	M	数据元目录中，区别数据元的唯一标记。	
3	中文名称	M	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。	
4	英文名称	M	赋予数据元的单个或多个英文字词的指称，本标准采用每个英文单词的首字母均大写，并把这些单词组合起来。	
5	说明	M	数据元的描述。	
6	表示	M	用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。从业务的角度规定的数据元值的格式需求，包括	

			所允许的最大和/或最小字符长度，数据元值的表示格式等。	
7	连接位置	0	根据相应属性中所规定的的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。	
8	同义词	0	一个数据元在不同应用环境下的不同称谓，一般为被广泛使用的该数据元的其他名称。	
9	参考	0	引用本标准其他部分或其他资料的参考。	
10	注释	0	该数据元的补充描述或说明。	

表 1 中“约束”表示对每个数据元是否有该属性的描述符。该描述符可以有两个取值：

- M(Mandatory) 必选的，说明应对每个数据元进行该属性的描述；
- O (Optional) 可选的，说明对每个数据元可以描述该属性，也可以不描述。

3.2 变更指示符标记

add=增加

cn=变更名称

cnd=变更名称+描述

cnr=变更名称+表示

cndr=变更名称+描述+表示

x=标记删除（用标记+名称）

u=不删除（重新安排）

3.3 数据元表示的缩写

数据元表示中使用的字符含义如下：

- a) a = 字母字符
- b) n = 数字字符
- c) an = 字母数字字符
- d) m(m=为自然数) = 定长 m 个字符（字符集默认为 GB2312）
- e) ..ul = 长度不确定的文本
- f) .. = 从最小长度到最大长度，前面附加最小长度，后面附加最大长度
- g) YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期，“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒，可以视具体情况组合使用。
- h) True/False =布尔型

示例 1: an5(aannn)表示定长 5 个字母数字字符，前 2 个为字母字符，后 3 个为数字字符。

示例 2: an3..8 表示最大长度为 8，最小长度为 3 的不定长字符。

示例 3: n..8,4 表示该数值最大长度为 8 位整数、4 位小数。

示例 4: n..16 表示该数值最大长度为 16 位，包括整数位数和小数位数，小数点不计入。

示例 5: True/False 表示该数值为布尔型。

3.4 数据元的类目与标识符分配原则

为方便用户使用,同时考虑为业务扩展预留空间,本标准将主要业务数据元分为 9 个类目,见表 2。本标准中采用 4 位数字作为数据元的标识符(标记)。偶数标识符表示用自然语言描述的数据元(包括非代码的数值),紧随其后的奇数数字标识符为该数据元的代码表示。

示例: 4460 付款方式
4461 付款方式代码

标识符为 X000~X799 是参考 GB/T 17699 与 GB/T 15191 的数据元;标识符为 X800~X999 的数据元由交通运输物流公共信息共享平台自定义的。

数据元标识符给出数据元的类别,同时指出是用自然语言描述还是代码表示。

表 2 数据元的类目分组与标识符的编码范围

序号	数据元的类目名称	标识符的编码范围	说明
1	单证、参考	0000-1999 (0800-0899 ,0900-0999 做其他用途)	用于数据处理或单证的数据元,例如需要为用户数据交换提供服务的数据元、单证和报文名称、参考和参考号、顺序号(如项号、页号以及单证副本数);
2	日期时间、期限	2000-2999	所有时间的表示,如日历日期时间期限(月、星期、日),时限、起始和终止日期;
3	参与方、地址、地点、国家	3000-3999	法人和自然人的名称和地址、官员名称、组织机构、地点、国家、路线;
4	条款、条件、术语、说明	4000-4999	鉴证、授权、背书、证明、条目、条件、条款、参考条目、戳记、标签、请求、说明、收据、声明、资料文本;
5	金额、费用、百分比	5000-5999	财产价值、金额、费用;用于商业、运输、海关、统计以及其他用途的数额和价值;例如作为发票计算基准的价格、费率、百分率和折扣的详细内容;
6	计量标识符、数量(非货币量)	6000-6999	尺码、重量、体积、距离、温度、货币及其他数量(第 5 组中的货币量除外)、计量单位说明符;
7	货物和物品的描述和标识符	7000-7999	货物和物品的描述、分类和标识、托运物标识符、包装号和种类、危险品细目
8	运输方式、工具、集装箱及其他设备	8000-8999	运输工具和集装箱及其他设备的标识和描述、运输设备细目、运输方式和动态、航次号和航班号等
9	其他数据元	9000-9999 0800-0899	1-8类中未列出的其他数据元

		0900-0999	
--	--	-----------	--

4 数据元

4.1 服务数据元、单证、参考

变更指示符:

标识符 0052
 中文名称: 报文版本号
 英文名称: DocumentVersionNumber
 说明: 报文类型的版本号, 体现报文结构内容的调整。
 表示: an..17
 连接位置:
 同义词:
 参考:
 注释:

变更指示符:

标识符 0062
 中文名称: 报文参考号
 英文名称: MessageReferenceNumber
 说明: 发送方指定的唯一报文参考号。
 表示: an..35
 连接位置:
 同义词:
 参考:
 注释:

变更指示符:

标识符 0065
 中文名称: 报文类型代码
 英文名称: MessageTypeIdentifier
 说明: 表示报文类型的标识符。
 表示: an..6
 连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.1 报文类型代码”
 同义词:
 参考:
 注释:

变更指示符:

标识符 0802
 中文名称: 海关通关状态
 英文名称: CustomsClearingStatus
 说明: 标识货物在海关通关的情况。

表示: an. . 35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1000

中文名称: 单证名称

英文名称: DocumentName

说明: 单证名称。

表示: an. . 35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1001

中文名称: 单证名称代码

英文名称: DocumentNameCode

说明: 规定单证名称的代码。

表示: an. . 3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.2 单证名称代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1004

中文名称: 单证号

英文名称: DocumentNumber

说明: 标识一个特定单证的参考号。

表示: an. . 35

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Document. Identifier
(单证. 标识符)

变更指示符:

标识符: 1007

中文名称: 事件标识符

英文名称: EventIdentifier
说明: 标识一个事件的参考号。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释: 参考 GB/T 15191-2010
Packing List Document. Identifier
(装箱单. 标识符)

变更指示符:
标识符 1016
中文名称: 订舱编号
英文名称: BookingReferenceNumber
说明: 承运人或其代理人对一票具体的托运货物指定的参考号。如: 装货前为其预留舱位的订舱编号。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 预留的装运号
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Carrier Assigned.
Identifier
(托运. 承运人指定. 标识符)

变更指示符:
标识符 1035
中文名称: 发货通知单标识符
英文名称: DespatchAdviceDocumentIdentifier
说明: 标识一个发货通知单的参考号。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1039
中文名称: 内部运单标识符
英文名称: HouseWayBillDocumentIdentifier
说明: 标识一个内部运单的参考号。
表示: an..35
连接位置:
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1057
中文名称： 版本标识符
英文名称： VersionIdentifier
说明： 标识一个版本。
表示： an..9
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1067
中文名称： 单证签发的正本数量
英文名称： DocumentOriginalsIssuedQuantity
说明： 用数字表示签发的单证正本的总份数。
表示： n..2
连接位置：
同义词： 正本提单份数
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1069
中文名称： 单证签发的副本数量
英文名称： DocumentCopiesIssuedQuantity
说明： 用数字表示签发的单证副本的总份数。
表示： n..2
连接位置：
同义词： 副本提单份数
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1131
中文名称： 代码表限定符
英文名称： CodeListQualifier
说明： 标识用户或代码表维护机构的代码。
表示： an..17
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.3代码表限定符”
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1140
中文名称： 发货人参考号
英文名称： ConsignorsReferenceNumber
说明： 由发货人指定的标识一个特定托运的参考号。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Consignor Assigned
Identifier. Identifier
(托运. 发货人指定标识. 标识符)

变更指示符：

标识符 1146
中文名称： 帐户名称
英文名称： AccountName
说明： 帐户的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1147
中文名称： 帐户标识符
英文名称： AccountIdentifier
说明： 标识一个帐户。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1148
中文名称： 帐户缩略名称
英文名称： AccountAbbreviatedName
说明： 一个帐户的缩略名称。

表示: an. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1153
中文名称: 参考类型代码
英文名称: ReferenceTypeCode
说明: 规定一个参考类型的代码。
表示: an. . 3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.4 参考类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1154
中文名称: 参考号
英文名称: ReferenceNumber
说明: 标识一个参考。
表示: an. . 70
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Reference. Identifier
(参考. 标识符)

变更指示符:
标识符 1188
中文名称: 运输单证号
英文名称: TransportDocumentNumber
说明: 标识能证明一个运输合同单证的参考号。
表示: an. . 35
连接位置:
同义词: 主运单号
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Contract Document. Identifier
(运输合同单证. 标识符)

变更指示符:

标识符 1194
中文名称: 个人身份证件号
英文名称: PersonalIdentityDocument
说明: 标识个人的证件的注册号。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Person. document. Identifier
(个人. 证件. 标识符)

变更指示符:
标识符 1225
中文名称: 报文功能代码
英文名称: MessageFunctionCode
说明: 指示报文功能的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.5 报文功能代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1296
中文名称: 合同号
英文名称: ContractNumber
说明: 买卖双方之间签定的合同的标识符。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Contract Document. Identifier
(合同证书. 标识符)

变更指示符:
标识符 1334
中文名称: 发票号
英文名称: InvoiceNumber
说明: 用于标识一个发票的参考号。
表示: an..35
连接位置:
同义词:

参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Invoice Document. Identifier
(发票. 标识符)

变更指示符：
标识符 1426
中文名称： 货物报关单号
英文名称： GoodsDeclarationNumber
说明： 由海关指定或接受的用于标识货物申报单的参考号。
表示： an. . 35
连接位置：
同义词： 报关单号
参考：
GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Goods Declaration Document. Customs. Identifier
注释： (货物申报单. 海关. 标识符)

变更指示符：
标识符 1460
中文名称： 货运代理人参考号
英文名称： FreightForwardersReferenceNumber
说明： 由货运代理人指定的用于标识一个特殊托运的参考号。
表示： an. . 35
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Freight ForwarderAssigned. Identifier
(托运. 货运代理人指定. 标识符)

变更指示符：
标识符 1496
中文名称： 货物分项号
英文名称： GoodsItemNumber
说明： 在一票托运中区分一个特殊货物项的顺序号。
表示： n. . 5
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
GoodsItemSequenceIdentifier
(货物项. 顺序. 标识符)

变更指示符:

标识符 1800

中文名称: 单证类型

英文名称: DocumentType

说明: 按单证功能、性质等进行分类的描述, 例如运输类、仓储类、配送类单证。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1802

中文名称: 托运单号

英文名称: ShippingNoteNumber

说明: 为托运单指定的单证号。

表示: an..20

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1804

中文名称: 提单号

英文名称: LadingBillNumber

说明: 为提单指定的单证号。

表示: an..20

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1806

中文名称: 合同名称

英文名称: ContractName

说明: 物流企业与客户之间达成的物流服务协议。

表示: an..70

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 1808
中文名称: 身份证号
英文名称: IdentityDocumentNumber
说明: 赋码机关为每个公民给出的唯一的、终身不变的法定标识号码。
表示: an..18
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 1810
中文名称: 从业资格证号
英文名称: QualificationCode
说明: 道路运输管理机构为道路运输从业人员配发的道路运输从业资格证照的编号。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考: 引用 JT/T 697 标准 19717
注释:

变更指示符:

标识符 1812
中文名称: 作业单号
英文名称: JobOrderNumber
说明: 承运方根据托运信息进行调度作业生成的运输单据号码。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 1814
中文名称: 运输回执单号
英文名称: TransportResponseNumber
说明: 收到运输委托书面通知或完成货物运输后的回复单据号码。
表示: an..35
连接位置:
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1815
中文名称： 身份证件类别代码
英文名称： PersonalIdentityDocumentTypeCode
说明： 标识个人证件类型类型的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.1 身份证件类别代码”

同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1820
中文名称： 原始单号
英文名称： OriginalDocumentNumber
说明： 当上下游或上下环节有业务直接关联时，上游环节发出的单据号码。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1825
中文名称： 是否回执
英文名称： IsReturn
说明： 单证是否要求回复。
表示： n1
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.24 逻辑状态代码”

同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 1829
中文名称： 托运单状态代码
英文名称： ShippingNoteStatusCode
说明： 表示托运单的状态代码。

表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.57 运输状态代码”
同义词:
参考:
注释: 代码采用两位字母码

变更指示符:
标识符 1833
中文名称: 作业单状态代码
英文名称: JobOrderStatusCode
说明: 表示作业单的状态代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.57 运输状态代码”
同义词:
参考:
注释: 代码采用两位字母码

变更指示符:
标识符 1836
中文名称: 制单人
英文名称: DocumentMaker
说明: 单证制作的人员的姓名。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1842
中文名称: 出库批次号
英文名称: OutWarehouseBatchNumber
说明: 该编号用来描述同一批货物不同的出库信息, 例如同一批货物的不同出库次序号。
表示: an..30
连接位置:
同义词: 出库批号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1844

中文名称: 入库批次号
英文名称: WarehousingBatchNumber
说明: 由货主提供或仓储企业制定的编号, 该编号用来描述同一批货物不同的入库信息, 例如同一批货物的不同入库次序号。
表示: an..30
连接位置:
同义词: 入库批号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1846
中文名称: 入库通知单号
英文名称: WarehousingAdviceNoteNumber
说明: 入库通知单的单证编号。
表示: an..80
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1848
中文名称: 出库通知单号
英文名称: OutWarehouseAdviceNoteNumber
说明: 出库通知单的单证编号。
表示: an..80
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 1850
中文名称: 分提单号
英文名称: HouseBillOfLadingNumber
说明: 无船承运人、货代(为拼箱货)提供给货主的提单编号。
表示: an..30
连接位置:
同义词: 货代编号; 分单号
参考:
注释:

变更指示符:

标识符	1852
中文名称:	保险单号
英文名称:	InsuranceBillCode
说明:	标识一个保险合同的参考号。
表示:	an..20
连接位置:	
同义词:	保单号
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	1854
中文名称:	问题编号
英文名称:	QuestionCode
说明:	标识一个问题的编号, 用8位年月日(格式为YYYYMMDD)+3位流水号组成, 如: 20090310001。
表示:	an..35
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

4.2 日期时间、期限

变更指示符:

标识符	2001
中文名称:	日期
英文名称:	Date
说明:	说明公历的某一天, 该天通过年、月、周、日或年日来组合。(YYMMDD 或 CCYYMMDD)
表示:	an..19
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	2003
中文名称:	时间
英文名称:	Time
说明:	说明一天中的某一时间点, 该时间点通过小时、分钟、秒和毫秒来组合表示。(HHMMSSnnn)
表示:	n..9
连接位置:	

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2005

中文名称: 日期/时间/期限限定符

英文名称: DateOrTimePeriodQualifier

说明: 赋予日期、时间或期限特定含义的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.6 日期/时间/期限限定符”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2007

中文名称: 单证签发日期时间

英文名称: DocumentIssueDateTime

说明: 单证出据日期,必要时签署或采取其他方式使其生效的日期。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2033

中文名称: 货物报关单提交日期

英文名称: GoodsDeclarationPresentationDate

说明: 向海关申报的日期。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Customs Declaration Document.Lodgement.Date Time
(海关申报单.提交日期时间.日期时间)

变更指示符:

标识符 2045

中文名称: 运输设备装载日期时间

英文名称: TransportEquipmentLoadingDateTime

说明： 运输设备即将装载或已装载的日期时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词： 填装日期装箱日期
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 2073
中文名称： 事件有效截止日期时间
英文名称： EventEffectiveEndDateTime
说明： 一个特定事件失效的日期或时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词： 有效讫止日期
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 2107
中文名称： 实际抵达日期时间
英文名称： ArrivalDateTime
说明： 运输工具抵达的日期或时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 2124
中文名称： 提货日期时间
英文名称： ActualPick-upDateTime
说明： 货物托运的承运人实际提取货物的日期时间
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考： 引用《GB/T 15191-2000贸易数据元目录》
注释：

变更指示符：
标识符 2135
中文名称： 海关放行日期时间
英文名称： CustomsReleaseDateTime

说明： 海关放行一票托运货物的日期、时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2139
中文名称： 交货约定日期时间
英文名称： DeliveryPromisedBeforeDateTime
说明： 经买卖双方商定的应交货的日期以及任意时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2171
中文名称： 发运实际日期时间
英文名称： DespatchActualDateTime
说明： 货物发运或托运的日期及任意时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词： 发货日期时间
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2281
中文名称： 实际驶离日期时间
英文名称： ActualDepartureDateTime
说明： 运输工具实际驶离日期时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词： 离开日期； 飞行日期； 开航日期； 实际离港日期时间； 实际驶离日期时间； 启程日期时间； 离港日期时间；
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2293

中文名称: 进口许可证签发日期
英文名称: ImportLicenceDate
说明: 进口许可证签发日期。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Import Permit. Issue. Date Time
(进口许可证. 签发. 日期时间)

变更指示符:
标识符 2308
中文名称: 出口许可证有效期限
英文名称: ExportLicenceValidityPeriod
说明: 用数字和文字表示的出口许可证的有效期限。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 出口许可证有效期限
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Export Permit. Validity Period. Text
(出口许可证. 有效期限. 文本)

变更指示符:
标识符 2321
中文名称: 进口许可证生效日期
英文名称: ImportLicenceCommencementDate
说明: 进口许可证生效的日期。
表示: an..19
连接位置:
同义词: 进口许可证有效日期
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Import Permit. Effective Start. Date Time
(进口许可证. 生效开始. 日期时间)

变更指示符:
标识符 2327
中文名称: 合同日期
英文名称: ContractDate
说明: 合同签发日期。
表示: an..19
连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Contract Document. Issue.Date Time
(合同. 签发. 日期时间)

变更指示符:

标识符 2347

中文名称: 装船日期

英文名称: ShippedOnBoardDate

说明: 托运物装载在船上的日期。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Loading.Date Time
(托运货物. 装载. 日期时间)

变更指示符:

标识符 2349

中文名称: 预计抵达日期时间

英文名称: EstimatedArrivalDateTime

说明: 运输工具预计抵达的日期时间。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. EstimatedArrival.Date Time
(运输工具. 预计抵达. 日期时间)

变更指示符:

标识符 2380

中文名称: 日期/时间/期限

英文名称: DateOrTimePeriod

说明: 以特定表示法说明日期、日期和时间、时间或期限的值 (YYYYMMDDhhmmss)

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2441
中文名称: 收货日期时间
英文名称: GoodsReceiptDateTime
说明: 收货人收到货物的日期时间。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Acceptance.Date Time
(托运货物. 接收. 日期时间)

变更指示符:
标识符 2491
中文名称: 出生日期
英文名称: BirthDate
说明: 个人出生日期。
表示: an..8
连接位置:
同义词:
参考:
注释: YYYYMMDD

变更指示符:
标识符 2497
中文名称: 保鲜日期
英文名称: FreshnessGuaranteeDate
说明: 产品最佳使用截止日期。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Product. Best Before.Date Time
(产品. 最佳使用. 日期时间)

变更指示符:
标识符 2800
中文名称: 日期时间类型
英文名称: DateAndTimeType
说明: 赋予日期时间特定含义的自然语言描述。
表示: an..35
连接位置:
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2801
中文名称： 期限
英文名称： Period
说明： 两个时刻之间的时间段。
表示： an..18
连接位置： GB/T 7408的有关期限的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2803
中文名称： 委托日期时间
英文名称： CommissionDateTime
说明： 委托承运人托运货物的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2805
中文名称： 托运日期时间
英文名称： ConsignmentDateTime
说明： 托运事件发生的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或 GB/T 7408 的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2807
中文名称： 计划装货日期时间
英文名称： PlannedLoadingDateTime
说明： 承运人在安排托运业务时计划将货物装上运输工具的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或 GB/T 7408 的其他的的数据格式
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2809
中文名称： 要求装货日期时间
英文名称： ResquestedLoadingDateTime
说明： 发货人或托运人要求将货物装上运输工具的日期。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或 GB/T 7408 的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2813
中文名称： 预计离港日期时间
英文名称： EstimatedDepartureDateTime
说明： 预计船舶驶离港口的日期时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词： 计划离港日期时间
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2815
中文名称： 实际驶离日期时间
英文名称： ActualDepartureDateTime
说明： 运输工具实际驶离日期时间。
表示： an..19
连接位置：
同义词： 离开日期； 飞行日期； 开航日期； 实际离港日期时间
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2817
中文名称： 靠泊日期时间
英文名称： MooredDateTime
说明： 船舶停靠泊位的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或其他的数据格式
同义词：

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2819

中文名称: 离泊日期时间

英文名称: LeavingBerthDateTime

说明: 船舶离开泊位的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2821

中文名称: 要求卸货日期

英文名称: RequestedUnloadedDate

说明: 托运人要求承运人从运输工具上卸下货物的日期时间。

表示: an..6

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2823

中文名称: 卸货日期时间

英文名称: UnloadedDateTime

说明: 从运输工具上卸下货物的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2825

中文名称: 装运日期时间

英文名称: LoadingDateTime

说明: 托运物装载在运输工具上的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2827
中文名称： 入库日期时间
英文名称： WarehousingDateTime
说明： 货物进入仓库的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2829
中文名称： 出库日期时间
英文名称： OutWarehouseDateTime
说明： 货物离开仓库的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2831
中文名称： 计划入库日期时间
英文名称： PlannedWarehousingDateTime
说明： 预计货物进入仓库的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2833
中文名称： 计划出库日期时间
英文名称： PlannedOutWarehouseDateTime
说明： 预计货物离开仓库的日期时间。
表示： an..19
连接位置： YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2835
中文名称：进仓截止时间
英文名称：WarehousingEndTime
说明：货物进入仓库的截止日期时间。
表示：an..19
连接位置：YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2837
中文名称：监管截止日期
英文名称：ControlEndDate
说明：货物监管的时间期限，超过这个期限，银行有权进行平仓
表示：an..19
连接位置：YYYYMMDDhhmmss, 或 GB/T 7408 的其他的的数据格式
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2839
中文名称：出场日期时间
英文名称：GoOffDateTime
说明：集装箱、车辆等运载工具离开场站或堆场的日期时间。
表示：an..19
连接位置：YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词：出门日期时间
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 2841
中文名称：进场日期时间
英文名称：EnteringDateTime
说明：集装箱、车辆等运载工具进入场站或堆场的日期时间。
表示：an..19
连接位置：YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词: 进门日期时间

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2843

中文名称: 拆箱日期时间

英文名称: StrippingDateTime

说明: 打开集装箱铅封并从集装箱中取出货物的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2845

中文名称: 装箱日期时间

英文名称: StuffingDateTime

说明: 货物装入集装箱并铅封的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2847

中文名称: 约定装拆箱日期时间

英文名称: PromisedStuffingDateTime

说明: 要求货物装入集装箱并铅封的日期时间或者集装箱开封并取出货物的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2849

中文名称: 约定卸还箱日期时间

英文名称: PromisedReturnDateTime

说明: 要求归还空箱的日期时间或者进港时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2851

中文名称: 提箱日期时间

英文名称: ContainerPickUpDateTime

说明: 实际提取重箱或空箱的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2853

中文名称: 车辆行驶证签发日期

英文名称: VehicleLicenceIssueDate

说明: 车辆行驶证上标注的发证日期。

表示: an..8

连接位置: YYYYMMDD, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2855

中文名称: 车辆检验有效截止日期

英文名称: VehicleInspectionEffectiveEndDate

说明: 车辆行驶证上标注的检验有效截止日期。

表示: an..8

连接位置: YYYYMMDD, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2857

中文名称: 配装日期时间

英文名称: GoodsDistributingAndLoadingDateTime

说明: 货物合理安全装载到运输工具的日期和时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2859

中文名称: 派车日期时间

英文名称: VehicleDispactionDateTime

说明: 在安排货物运输过程中指派车辆的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2861

中文名称: 制单日期时间

英文名称: DocumentMakingDateTime

说明: 单证制作的的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2863

中文名称: 发送日期时间

英文名称: MessageSendingDateTime

说明: 报文发送日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408中的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2865

中文名称: 合同有效期

英文名称: AvailableTermOfContract

说明: 合同从开始生效到停止效力的时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDD, 或GB/T 7408的其他期限的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2867

中文名称: 状态变更日期时间

英文名称: StatusChangeDateTime

说明: 表示数据表中记录状态的变更日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2869

中文名称: 运输回执日期时间

英文名称: TransportResponseDateTime

说明: 收到运输委托书面通知或完成货物运输后的回复单据的日期时间。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2871

中文名称: 生产日期

英文名称: ProduceDate

说明: 产品的生产、制造的日期。

表示: an..19

连接位置:

同义词: 制造日期

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2873

中文名称: 激活时间

英文名称: ActivationTime

说明: 物流交换代码激活的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2875

中文名称: 超时时间

英文名称: TimeOut

说明: 当发出服务请求时, 在该时间内未得到服务器的响应, 则认为服务请求超时。

表示: an..19

连接位置: YYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2877

中文名称: 起始时间

英文名称: StartTime

说明: 一个事件或动作的开始时间。

表示: an..19

连接位置: YYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词: 开始时间

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2879

中文名称: 结束时间

英文名称: EndTime

说明: 一个事件或动作的结束时间。

表示: an..19

连接位置: YYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词: 终止时间

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2881

中文名称: 回传间隔

英文名称: ReturnSpan

说明: GPS系统将车辆定位历史信息回传时, 设定的时间颗粒度, 单位为秒。

表示: n..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2883

中文名称: 定位时间

英文名称: PositionTime

说明: 定位系统采集定位信息的时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2885

中文名称: 评价日期时间

英文名称: AppraiseDateTime

说明: 信用评价的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2891

中文名称: 更新日期时间

英文名称: UpdateDatetime

说明: 将最新的数据或信息同步到数据库或信息系统中的日期时间。

表示: an..19

连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2893

中文名称: 发卡日期时间

英文名称: IssueCardDateTime

说明: 发行车辆识别卡的日期时间。

表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2895
中文名称: 发布时间
英文名称: IssueDateTime
说明: 发布信息的日期时间。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2897
中文名称: 期限开始时间
英文名称: PeriodStartDate
说明: 指某一个时间段的起始时间。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2899
中文名称: 期限结束时间
英文名称: PeriodEndDate
说明: 指某一个时间段的结束时间。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2901
中文名称: 投保时间
英文名称: InsureDateTime
说明: 投保的日期时间。

表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2903
中文名称: 登记日期时间
英文名称: RegisterDateTime
说明: 登记或注册的日期时间。
表示: an..19
连接位置: YYYYMMDDhhmmss, 或GB/T 7408的其他的的数据格式
同义词: 注册日期时间
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2905
中文名称: 资格证发放日期
英文名称: CertificateGrantDate
说明: 发放资格证的日期。
表示: an..8
连接位置:
同义词:
参考:
注释: YYYYMMDD

变更指示符:
标识符 2909
中文名称: 统计日期时间
英文名称: StatisticDateTime
说明: 统计某一项数据的日期或时间。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2911
中文名称: 接收时间
英文名称: ReceiveTime
说明: 定位系统采集定位信息的时间。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2913

中文名称: 进箱开始日期时间

英文名称: ContainerYardInOpeningDateTime

说明: 允许集装箱进入堆场的开始日期时间

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2915

中文名称: 进箱截止日期时间

英文名称: ContainerYardInEndDateTime

说明: 允许集装箱进入堆场的终止日期时间

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2917

中文名称: 装船完成时间

英文名称: ShippedOnBoardEndDateTime

说明: 托运物装载在船舶上的结束日期时间。

表示: an..19

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 2919

中文名称: 卸船完成时间

英文名称: UnshippedEndDateTime

说明: 托运物从船舶上卸下的结束日期时间

表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2921
中文名称: 计划靠泊时间
英文名称: PlanedMooredDateTime
说明: 预计船舶停靠泊位的日期时间。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2923
中文名称: 计划离泊时间
英文名称: PlannedLeavingBerthDateTime
说明: 预计船舶离开泊位的日期时间。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2925
中文名称: 集装箱状态发生日期时间
英文名称: ContainerStatusOccurringDateTime
说明: 集装箱发生当前状态时的日期时间。
表示: an..19
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 2927
中文名称: 免费堆存期
英文名称: FreeDemurrageTime
说明: 集装箱从船上卸下来在码头免费堆存的时间。

表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

4.3 参与方、地址、地点、国家

变更指示符:
标识符 3035
中文名称: 参与方功能代码
英文名称: PartyFunctionCode
说明: 给参与方特定含义的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.7 参与方功能代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3036
中文名称: 参与方名称
英文名称: PartyName
说明: 参与方的名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Party. Name. Text
(参与方. 名称. 文本)

变更指示符:
标识符 3039
中文名称: 参与方代码
英文名称: PartyIdentifier
说明: 说明参与方身份的代码。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3042
中文名称: 街道名称和门牌号码/邮政信箱
英文名称: StreetAndNumberOrPOBox
说明: 邮政交货点的说明, 如:街道和邮政信箱及号码。
表示: an..256
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Postal Service.Delivery Point.Text
(邮政.投递地点.文本)

变更指示符:

标识符 3055
中文名称: 代码表负责机构代码
英文名称: CodeListResponsibleAgencyCode
说明: 标识代码表维护机构的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.8 代码表负责机构代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3068
中文名称: 托运货物中转地点
英文名称: ConsignmentRelayLocation
说明: 托运货物中转的地点名称, 即:根据同一个运输合同, 将同一个承运人拥有或经营的运输工具之间中转货物的地点。
表示: an..256
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Relay Location.Text
(托运货物.中转地点.文本)

变更指示符:

标识符 3095
中文名称: 下一个停靠地点
英文名称: NextPortOf CallLocation
说明: 托运货物中转的地点名称, 即:根据同一个运输合同, 将同一个承运人拥

有或经营的运输工具之间中转货物的地点。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
TransportMeans.NextPortofCallLocation.Identifier
(运输工具.下一个停靠地点.标识符)

变更指示符:

标识符 3126

中文名称: 承运人

英文名称: CarrierName

说明: 承担两指定地点之间货物运输的一方的名称和地址。

表示: an..512

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3127

中文名称: 承运人标识符

英文名称: CarrierIdentifier

说明: 标识承担两指定地点之间货物运输的一方的代码。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3132

中文名称: 收货人

英文名称: Consignee

说明: 货物接收一方的名称和地址。

表示: an..512

连接位置:

同义词: 订货人

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignee.Party Identification.Text
(收货人.参与方标识.文本)

变更指示符:

标识符 3133

中文名称: 收货人代码

英文名称: ConsigneeCode

说明: 标识货物接收方的代码。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignee. Party. Identifier
(收货人. 参与方. 标识符)

变更指示符:

标识符 3139

中文名称: 联系功能代码

英文名称: ContactFunctionCode

说明: 说明联系(例如部门或人员)的职能的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.9 联系功能代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3144

中文名称: 交货人

英文名称: DeliveryParty

说明: 货物应交付到的一方的名称或地址。如:集装箱将要或已经放置的地点。

表示: an..512

连接位置:

同义词: 配置方; 交货地址.

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Delivery Party. Party Identification. Text
(交货方. 参与方标识. 文本)

变更指示符:

标识符 3145

中文名称: 交货人代码

英文名称: DeliveryPartyCode

说明: 交货人的代码标识。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Delivery Party.Party.Identifier
(交货方.参与方.标识符)

变更指示符:

标识符 3148

中文名称: 通信号

英文名称: CommunicationNumber

说明: 标识一个通信地址。

表示: an..512

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Communication.Address.Identifier
(通信.地址.标识符)

变更指示符:

标识符 3155

中文名称: 通信类型限定符

英文名称: CommunicationChannelQualifier

说明: 标识所用通信类型的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.10 通信类型限定符”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3156

中文名称: 仓库

英文名称: Warehouse

说明: 存储特定托运物的仓库的位置和标识。

表示: an..256

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Warehouse.Identification.Text
(仓库.标识.文本)

变更指示符：
标识符 3157
中文名称： 仓库标识符
英文名称： WarehouseIdentifier
说明： 标识特定托运物存储的仓库的代码。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 仓库编码； 仓库代码
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3160
中文名称： 收货地点
英文名称： GoodsReceiptPlace
说明： 收货人将要或已接收托运物的地点名称。
表示： an..256
连接位置：
同义词： 物品接收地点
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Goods Receipt Location Name.Text
(托运. 收物地点名称. 文本)

变更指示符：
标识符 3161
中文名称： 收货地点代码
英文名称： GoodsReceiptPlaceCode
说明： 收货人将要或已接收托运物的地点代码。
表示： a5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/
地点代码”
同义词： 物品接收地点代码
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3164
中文名称： 城市名称
英文名称： CityName
说明： 作为地址用的城市(镇、村)的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3170
中文名称： 货运代理人
英文名称： FreightForwarder
说明： 承担货物运输的一方的名称和地址。
表示： an..512
连接位置：
同义词： 代理人
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Freight Forwarder. Party Identification.Text
(货运代理人.参与方标识.文本)

变更指示符：

标识符 3171
中文名称： 货运代理人代码
英文名称： FreightForwarderCode
说明： 承担货物运输的一方的代码。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3180
中文名称： 被通知方
英文名称： NotifyParty
说明： 被通知货物到达的一方的名称和地址。
表示： an..512
连接位置：
同义词： 被通知方地址；通知方；通知人
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Notify Party. Party Identification.Text
(被通知方.参与方标识.文本)

变更指示符：

标识符 3181
中文名称： 被通知方代码
英文名称： NotifyPartyCode

说明： 被通知方的代码。
表示： an..17
连接位置：
同义词： 通知人代码
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3206
中文名称： 国家名称
英文名称： CountryName
说明： 根据GB/T 2659和UN/ECE第三号建议书中规定的国家或地理区域的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Country. Name. Text
(国家. 名称. 文本)

变更指示符：
标识符 3207
中文名称： 国家代码
英文名称： CountryCode
说明： 根据GB/T 2659和UN/ECE第三号建议书中规定的国家或地理区域的标识。
表示： a2
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.59 国家代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3214
中文名称： 启运地
英文名称： PlaceOfDeparture
说明： 运输工具预定离开或已经离开的港口、机场或其他场所的名称。
表示： an..256
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. Departure Location. Text
(运输工具. 驶离地点. 文本)

变更指示符:
标识符 3215
中文名称: 启运地代码
英文名称: PlaceOfDepartureCode
说明: 标识运输工具预定离开或已经离开的港口、机场或其他场所的代码。
表示: an..35
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. Departure Location. Identifier
(运输工具. 驶离地点. 标识符)

变更指示符:
标识符 3216
中文名称: 目的地国(地区)
英文名称: CountryOfDestination
说明: 发货人或其代理人发货时指定的最后收到货物的国家(地区)。
表示: an..35
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词: 最终目的地国; 抵达国
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Final Destination Country Name. Text
(托运货物. 最终目的地国家名称. 文本)

变更指示符:
标识符 3217
中文名称: 目的地国(地区)代码
英文名称: CountryOfDestinationCode
说明: 标识发货人或其代理人发货时指定的最后收到货物的国家(地区)代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.59 国家代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3224
中文名称: 地点/位置
英文名称: PlaceOrLocation
说明: 地点的名称。

表示: an..256
连接位置: MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Location. Name.Text
(地点.名称.文本)

变更指示符:
标识符 3225
中文名称: 地点/位置标识
英文名称: PlaceOrLocationIdentification
说明: 用于标识一个地点。
表示: an..35
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Location. Identifier
(地点.标识符)

变更指示符:
标识符 3227
中文名称: 地点/位置限定符
英文名称: PlaceLocationQualifier
说明: 规定地点功能的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.11 地点/位置限定符”
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Location. Function.Code
(地点.功能.代码)

变更指示符:
标识符 3228
中文名称: 国家行政区划名称
英文名称: CountrySubdivisionName
说明: 国家行政区划的名称,如国家、省、县、镇。
表示: an..70
连接位置: 见GB/T 2260中的行政区划名称
同义词: 省市县(区)

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3229

中文名称: 国家行政区划标识符

英文名称: CountrySubdivisionIdentifier

说明: 国家行政区划的标识, 如国家、省、县、镇。

表示: an..9

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.12 国家行政区划标识符”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3230

中文名称: 装货港

英文名称: LoadingPortName

说明: 货物被装上运输船所在港口的名称

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3231

中文名称: 装货港代码

英文名称: LoadingPortOfCode

说明: 货物被装上运输船所在港口的编码。

表示: a5

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3238

中文名称: 原产地国(地区)

英文名称: CountryOfOrigin

说明: 根据税则标准、数量限制标准或任何其他与贸易有关措施, 生产或制造货物的国家(地区)名称。

表示: an..35
连接位置:
同义词: 原产地国
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Origin Country Name.Text
(托运货物. 原产地国名称. 文本)

变更指示符:
标识符 3239
中文名称: 原产地国(地区)代码
英文名称: CountryOfOriginCode
说明: 标识根据税则标准、数量限制标准或任何其他与贸易有关措施, 生产或制造货物的国家(地区)代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.59 国家代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3246
中文名称: 交货地
英文名称: PlaceOfDelivery
说明: 根据运输合同条款和条件规定, 货物离开承运人监管的地点。
表示: an..256
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Delivery Location.Text
(托运. 交货地点. 文本)

变更指示符:
标识符 3247
中文名称: 交货地代码
英文名称: PlaceOfDeliveryCode
说明: 标识根据运输合同条款和条件规定, 货物离开承运海关的地点代码。
表示: an..35
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》

Consignment. Delivery Location. Identifier
(托运. 交货地点. 标识符)

变更指示符:

标识符 3251
中文名称: 邮政标识代码
英文名称: PostalIdentificationCode
说明: 规定邮政区域或地址的代码。
表示: an..17
连接位置: GB/T 2260中的行政区划数字代码
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3268
中文名称: 运输设备装货地点
英文名称: TransportEquipmentLoadingLocation
说明: 货物装入运输设备的地点名称。
表示: an..256
连接位置:
同义词: 填装地点; 装箱地点
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3334
中文名称: 装货地点
英文名称: PlaceOfLoading
说明: 货物装上运输工具的港口、机场、货栈、火车站或其他地点的名称。
表示: an..256
连接位置:
同义词: 装载集装箱的货运站\港口; 装载机场; 装载码头
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Loading Location. Text
(托运货物. 装载地点. 文本)

变更指示符:

标识符 3335
中文名称: 装货地点代码
英文名称: PlaceOfLoadingCode
说明: 标识货物装上运输工具的港口、机场、货栈、火车站或其他地点的代码。
表示: an..35

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Loading Location. Identifier
(托运货物. 装载地点. 标识符)

变更指示符:

标识符 3336

中文名称: 发货人

英文名称: Consignor

说明: 根据运输合同的规定, 由订货方指定的托运一方的名称和地址。

表示: an..512

连接位置:

同义词: 发货人, 托运人

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignor. Party Identification. Text
(发货人. 参与方标识. 文本)

变更指示符:

标识符 3337

中文名称: 发货人代码

英文名称: ConsignorCode

说明: 标识根据运输合同的规定, 由订货方指定的托运一方的代码。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignor. Party. Identifier
(发货人. 参与方. 标识符)

变更指示符:

标识符 3356

中文名称: 交货基本港

英文名称: BaseportForDelivery

说明: 根据运输合同, 从运输工具卸货的地点或港口, 货物在该地点或港口可能或不需要装载在主要运输工具。

表示: an..256

连接位置:

同义词:

参考:

注释:	GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》 Consignment. Baseport Unloading Location.Text (托运.卸货基本港地点.文本)
变更指示符:	
标识符	3357
中文名称:	交货基本港代码
英文名称:	BaseportForDeliveryCode
说明:	标识根据运输合同,从运输工具卸货的地点或港口,货物在该地点或港口可能或不需要装载在主要工具的代码。
表示:	a5
连接位置:	《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:	
参考:	
注释:	GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》 Consignment. Baseport Unloading Location.Identifier (托运.卸货基本港地点.标识符)
变更指示符:	
标识符	3392
中文名称:	卸货地点
英文名称:	PlaceOfDischarge
说明:	货物从运输工具卸下的港口、机场、货栈、火车站或其他地点的名称。
表示:	an..256
连接位置:	
同义词:	卸货地点;卸货机场;集装箱卸货货运站/码头;卸货码头;卸货地点
参考:	
注释:	GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》 Consignment. Unloading Location.Text (托运.卸货地点.文本)
变更指示符:	
标识符	3393
中文名称:	卸货地点代码
英文名称:	PlaceOfDischargeCode
说明:	标识货物从运输工具卸下的港口、机场、货运站、火车站或其他地点的代码。
表示:	an..35
连接位置:	《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:	
参考:	
注释:	GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》

Consignment. Unloading Location.Identifier
(托运.卸货地点.标识符)

变更指示符:

标识符 3404
中文名称: 人名
英文名称: NameOfPerson
说明: 个人的姓和名。
表示: an..25
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Person. Name.Text
(个人.姓名.文本)

变更指示符:

标识符 3410
中文名称: 单证签发地
英文名称: PlaceOfIssueOfDocument
说明: 签署或签证单证的地点的名称。
表示: an..256
连接位置:
同义词: 单证完成地点
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Document. Issue Location.Text
(单证.签发地点.文本)

变更指示符:

标识符 3412
中文名称: 联系人姓名
英文名称: ContactName
说明: 联系人的名称,如部门或雇员。
表示: an..256
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3414
中文名称: 卸货港
英文名称: DischargePortName

说明： 由运输船舶卸下货物的港口的名称
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3415
中文名称： 卸货港代码
英文名称： DischargePortCode
说明： 由运输船舶卸下货物的港口的代码
表示： a5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3424
中文名称： 转运地
英文名称： TransshipmentPlace
说明： 在某一运输过程中货物更换运输工具的地点。
表示： an..256
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Transshipment Location.Text
(托运. 转运地点. 文本)

变更指示符：
标识符 3425
中文名称： 转运地代码
英文名称： TransshipmentPlaceCode
说明： 标识在某一运输过程中货物更换运输工具的地点代码。
表示： an..35
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Transshipment Location.Identifier

(托运, 转运地点, 标识符)

变更指示符:

标识符 3453

中文名称: 语言类型代码

英文名称: LanguageCode

说明: 语言的类型。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.13 语言类型代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3499

中文名称: 性别代码

英文名称: GenderCode

说明: 给出人、动物或植物性别的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.14 性别代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3504

中文名称: 个人职务

英文名称: PersonTitle

说明: 职务的自由格式描述。

表示: an..9

连接位置:

同义词: 从业岗位

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3801

中文名称: 组织机构代码

英文名称: OrganizationCode

说明: 由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

表示: an9

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3803

中文名称: 企业注册号

英文名称: EnterpriseRegistrationNumber

说明: 企业（包括个体工商户）在工商登记机关注册的营业执照上的唯一注册号。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3804

中文名称: 法定代表人

英文名称: LegalRepresentative

说明: 机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的法定代表人或负责人的姓名。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3806

中文名称: 参与方类型

英文名称: PartyType

说明: 对参与方所承担角色分类的描述。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3808

中文名称: 地点中文名称

英文名称: PlaceChineseName

说明： 一个物理地区或地点名称的中文描述。
表示： an..70
连接位置：
同义词： 中文地名
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3809
中文名称： 地点代码
英文名称： PlaceCode
说明： 标识地点名称的代码。
表示： a5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3810
中文名称： 地点英文名称
英文名称： PlaceEnglishName
说明： 一个物理地区或地点名称的英文描述。
表示： an..70
连接位置：
同义词： 英文地名
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3812
中文名称： 地点类型
英文名称： PlaceType
说明： 标识地点功能的自然语言描述。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3816
中文名称： 公路路线名称

英文名称: HighwayRouteName
说明: 标识公路路线名称的全称。
表示: an..60
连接位置: 见GB/T 917的相关规定
同义词: 公路路线全称; 路线全称
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3817
中文名称: 公路路线编号
英文名称: HighwayRouteCode
说明: 标识公路路线名称的编号。
表示: an..10
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.15 公路路线编号”
同义词: 公路路线代码; 路线代码
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3818
中文名称: 公路路线简称
英文名称: HighwayRouteShortenedForm
说明: 标识公路路线名称的简称。
表示: an..10
连接位置: 见GB/T 917的相关规定
同义词: 路线简称
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3820
中文名称: 公路路段起点名称
英文名称: StartingPointNameOfHighway
说明: 县级(含)以上公路路段起始点的名称及具体乡镇地名的名称。
表示: an..60
连接位置:
同义词: 路段起点名称
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3822

中文名称： 公路路段终点名称
英文名称： EndPointNameOfHighway
说明： 县级（含）以上公路路段终止点的名称及具体乡镇地名的名称。
表示： an..60
连接位置：
同义词： 路段终点名称；路段止点名称
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3826
中文名称： 港口名称
英文名称： PortName
说明： 标识港口的名称。
表示： an..100
连接位置： 见GB/T 7407、GB/T 15514和UN/LOCODE中的地点名称
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3827
中文名称： 港口代码
英文名称： PortCode
说明： 唯一标识港口名称的编码。
表示： a5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”

同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3830
中文名称： 中转港
英文名称： TransshippingPortName
说明： 标识货物中转港口的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 转运港
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3831
中文名称: 中转港代码
英文名称: TranshippingPortCode
说明: 货物中转港口的编码。
表示: a5
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词: 转运港代码
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3834
中文名称: 港口码头名称
英文名称: PortWharfName
说明: 用于停靠船舶, 是货物装卸的水工建筑物, 即码头的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3835
中文名称: 港口码头代码
英文名称: PortWharfCode
说明: 用于停靠船舶, 是货物装卸的水工建筑物, 即码头名称的代码。
表示: an..30
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3836
中文名称: 码头泊位名称
英文名称: WharfBerthName
说明: 停系靠船舶、进行货物装卸和上下旅客地段的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3837
中文名称: 码头泊位代码
英文名称: WharfBerthCode
说明: 停系靠船舶、进行货物装卸和上下旅客地段名称的代码。
表示: an..30
连接位置:
同义词: 码头泊位编号
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3839
中文名称: 码头泊位个数
英文名称: Wharf Berth number
说明: 码头泊位的实际数量。
表示: n..3
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3842
中文名称: 货运站名称
英文名称: FreightTransportStationName
说明: 标识货运站的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3843
中文名称: 货运站代码
英文名称: FreightTransportStationCode
说明: 标识货运站名称的代码。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3844
中文名称: 堆场名称
英文名称: YardName
说明: 标识货物集散服务的周转堆场的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3845
中文名称: 堆场编号
英文名称: YardCode
说明: 标识货物集散服务的周转堆场的编号。
表示: an..17
连接位置:
同义词: 堆场代码
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3846
中文名称: 集装箱场站名称
英文名称: NameOfContainerFreightStation
说明: 标识集装箱场站的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3847
中文名称: 集装箱场站代码
英文名称: CodeOfContainerFreightStation
说明: 标识集装箱场站的代码。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3848
中文名称: 集装箱堆场名称
英文名称: ContainerYardName
说明: 标识集装箱堆场的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3849
中文名称: 集装箱堆场代码
英文名称: ContanerYardCode
说明: 标识集装箱堆场的代码。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3851
中文名称: 场位号
英文名称: YardPositionCode
说明: 货物在堆场堆存的位置编号。
表示: an..10
连接位置:
同义词: 堆场位置编号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3853
中文名称: 库位号
英文名称: WarehousePositionCode
说明: 货物在库房堆存的位置编号。
表示: an..10
连接位置:
同义词: 库场位置编号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3856
中文名称: 卸还箱地点
英文名称: DischargeReturnContainerPlace
说明: 出口是卸箱, 指码头的地点。进口是还空箱, 指具体还空箱的地点。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3858
中文名称: 提箱地点
英文名称: PickUpContainerPlace
进口提重箱的地址
说明: 出口提空箱的地址。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3859
中文名称: 仓库位置码
英文名称: WarehouseLocationCode
说明: 标识货物集散服务的仓库的地理位置编码。
表示: an..30
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3861
中文名称: 堆场位置码
英文名称: YardLocationCode
说明: 标识货物集散服务的周转堆场的地理位置编码。
表示: an..30
连接位置:
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3863
中文名称： 集装箱场站位置码
英文名称： CodeOfContainerFreightStation
说明： 标识集装箱场站的地理位置编码。
表示： an..30
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3866
中文名称： 配送中心名称
英文名称： DistributionCentreName
说明： 从事配送业务且具有完善信息网络的场所或组织的名称。
表示： an..100
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3867
中文名称： 配送中心代码
英文名称： DistributionCentreCode
说明： 标识配送中心的代码。
表示： an..17
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 3868
中文名称： 联系部门名称
英文名称： DepartmentName
说明： 赋予联系部门的单个或多个字词的名称。
表示： an..100
连接位置：

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7302

注释:

变更指示符:

标识符 3869

中文名称: 电话号码

英文名称: TelephoneNumber

说明: 联系人(部门)的电话号码。

表示: an..18

连接位置:

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7324

注释:

变更指示符:

标识符 3871

中文名称: 传真号码

英文名称: FaxNumber

说明: 联系人(部门)的传真号码。

表示: an..18

连接位置:

同义词:

参考:

注释: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7326

变更指示符:

标识符 3872

中文名称: 网址

英文名称: Website

说明: 机构的网址。

表示: an..50

连接位置:

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7328

注释:

变更指示符:

标识符 3874

中文名称: 电子邮件地址

英文名称: E-mail

说明: 联系人(部门)的电子邮件地址。

表示: an..50

连接位置:

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7330

注释:

变更指示符:

标识符 3875

中文名称: 移动电话号码

英文名称: MobileTelephoneNumber

说明: 联系人(部门)的移动电话号码。

表示: an..18

连接位置:

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符7332

注释:

变更指示符:

标识符 3878

中文名称: 托运人

英文名称: Shipper

说明: 货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点, 向承运人支付相应报酬的一方当事人。

表示: an..100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3879

中文名称: 托运人代码

英文名称: ShipperCode

说明: 被授权托运货物的人的代码。

表示: an..50

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3880

中文名称: 货主

英文名称: GoodsOwner

说明: 货物所有者的名称。

表示: an. . 100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3881

中文名称: 货主代码

英文名称: GoodsOwnerCode

说明: 货物所有者的代码。

表示: an. . 20

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3883

中文名称: 参与人员标识

英文名称: PersonCode

说明: 参与运输活动中的人的代码。

表示: an. . 17

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3884

中文名称: 人员类型

英文名称: PersonType

说明: 参与运输活动的人角色分类的描述。

表示: an. . 35

连接位置:

同义词:

参考:

注释: 如驾驶员; 押运员等

变更指示符:

标识符 3885

中文名称: 参与人员类型代码

英文名称: PersonTypeCode

说明: 标识人员类型的代码。

表示: an..3

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3888

中文名称: 开户银行

英文名称: OpeningBank

说明: 账户开立户头所在的银行机构的名称。

表示: an..100

连接位置:

同义词: 开户行

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3890

中文名称: 客户名称

英文名称: CustomerName

说明: 客户的名称。

表示: an..100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 3892

中文名称: 目的地

英文名称: Destination

说明: 发货人或其代理人发货时指定的目的的名称。

表示: an..256

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. Departure Location. Text
(运输工具. 驶离地点. 文本)

变更指示符:

标识符 3893

中文名称: 目的地代码

英文名称: DestinationCode
说明: 发货人或其代理人发货时指定的目的地的代码。
表示: a5
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.58 港口/城市/地点代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3895
中文名称: 集货地
英文名称: GoodsCollectedLocation
说明: 起运国收集货物的地点。
表示: an..256
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3896
中文名称: 集装箱经营人
英文名称: ContainerOperator
说明: 集装箱的所有者或承租人。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 箱主
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3898
中文名称: 企业名称
英文名称: EnterpriseName
说明: 企业（包括个体工商户）在工商登记机关注册的营业执照上的名称。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3900

中文名称： 企业注册地址
英文名称： EnterpriseRegistrationAddress
说明： 企业（包括个体工商户）在工商登记机关注册的营业执照上的地址。
表示： an..512
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3902
中文名称： 企业属性
英文名称： EnterpriseAttribute
说明： 根据企业经营业务的分类表示企业的性质。
表示： an..10
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3904
中文名称： 地理位置描述信息
英文名称： PositionDescribe
说明： 对地理位置的文本描述。
表示： an..512
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3906
中文名称： 网络访问地址
英文名称： NetworkAccessAddress
说明： 被访问页面的URL地址（统一资源定位符）。
表示： an..100
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3910

中文名称: 提供者名称
英文名称: ProviderName
说明: 信用等信息提供者的名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3914
中文名称: 法人代表
英文名称: LegalRepresentative
说明: 机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的法定代表人的姓名。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3916
中文名称: 物流基地名
英文名称: LogisticsBase
说明: 物流基地的名称。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3922
中文名称: 使用者名称
英文名称: VehicleUserName
说明: 描述车辆使用者的名称或信息。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3924
中文名称: 经营范围
英文名称: BusinessScope
说明: 机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上登记的生产和经营商品的类别、品种及服务项目等。
表示: an..120
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3926
中文名称: 许可证编号
英文名称: PermitNumber
说明: 营业许可证的编号。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3928
中文名称: 注册资金
英文名称: RegisteredCapital
说明: 企业在登记管理机关依法登记的资本总额。
表示: an..50
连接位置:
同义词: 注册资本
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 3930
中文名称: 历次变更信息
英文名称: HistoryAlteringInformetion
说明: 描述从业资格证历次变更的情况。
表示: an..200
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3932
中文名称: 评价人
英文名称: AppraiserName
说明: 评价人的名称或描述。
表示: an..30
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3934
中文名称: 船公司名称
英文名称: ShippingCompanyName
说明: 船公司的名称或地址。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3935
中文名称: 船公司代码
英文名称: ShippingCompanyCode
说明: 船公司的代码。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 3936
中文名称: 站点地址
英文名称: ContainerFreightStationAddress
说明: 集装箱货运站的地址。
表示: an..512
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符：
标识符 3938
中文名称： 船舶代理人
英文名称： ShippingAgent
说明： 船公司的代理机构名称。
表示： an..512
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3940
中文名称： 集装箱状态发生地点
英文名称： ContainerStatusOccurringPlace
说明： 集装箱发生当前状态时的地点。
表示： an..70
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 3946
中文名称： 仓库类型
英文名称： WarehouseType
说明： 标识仓库的类型，如普通仓库、冷藏仓库、危险品仓库等。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

4.4 条款、条件、术语、说明

变更指示符：
标识符 4002
中文名称： 承运条件
英文名称： ConditionsOfCarriage
说明： 注明单证上编印的或专门规定的承运人运输条款。
表示： an..512
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》

Transport Contract Document. Condition. Text
(运输合同. 条款. 文本)

变更指示符:

标识符 4052
中文名称: 交货或运输条款描述
英文名称: DeliveryOrTransportTermsDescription
说明: 交货或运输条款的自然语言描述。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 4065
中文名称: 合同和运输条件代码
英文名称: ContractCarriageConditionCode
说明: 标识合同及运输条件的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.16 合同和运输条件代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 4078
中文名称: 装卸说明
英文名称: HandlingInstructions
说明: 如何装卸指定货物、包装件或集装箱的说明。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 4079
中文名称: 装卸说明代码
英文名称: HandlingInstructionsCode
说明: 如何装卸指定货物、包装件或集装箱说明的标识。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.17 装卸说明代

码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 4202

中文名称: ADR/IMDG 证书

英文名称: ADRIMDGCertification /IMDGCertification

说明: 托运人证实装运的危险品是根据相关运输方式的国际规则核准的声明。

表示: an. . 512

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Dangerous Goods. Certifying Text. Text
(危险品. 证明文本. 文本)

变更指示符:

标识符 4236

中文名称: 付款安排

英文名称: PaymentArrangement

说明: 规定一项付款安排的自然语言描述。

表示: an. . 35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 4237

中文名称: 付款安排代码

英文名称: PaymentArrangementCode

说明: 指定付款安排的代码。

表示: an. . 3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.18 付款安排代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 4343

中文名称: 应答类型代码

英文名称: ResponseTypeCode

说明： 规定所要求或传输的收到确认类型。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.19 应答类型代码”
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Response. Type. Code
(应答. 类型. 代码)

变更指示符：
标识符 4438
中文名称： 支付条件
英文名称： PaymentConditions
说明： 一套付款条件的文本表示。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Payment. Condition. Text
(付款. 条件. 文本)

变更指示符：
标识符 4440
中文名称： 自由文本
英文名称： FreeText
说明： 文本的自由格式。
表示： an..512
连接位置：
同义词： 备注
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 4451
中文名称： 文本主题限定符
英文名称： TextSubjectQualifier
说明： 规定文本主题的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.20 文本主题限定符”
同义词：
参考：

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Free Text. Subject. Code
(自由文本. 主题. 代码)

变更指示符:

标识符 4460

中文名称: 付款方式

英文名称: PaymentMeans

说明: 规定付款方式, 可能包括担保。

表示: an..35

连接位置:

同义词: 支付工具

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Payment. Means. Text
(付款. 方式. 文本)

变更指示符:

标识符 4461

中文名称: 付款方式代码

英文名称: PaymentMeansCode

说明: 标识一种付款方式的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.21 付款方式代码”

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Payment. Means. Code
(付款. 方式. 代码)

变更指示符:

标识符 4802

中文名称: 文本主题

英文名称: TextTitle

说明: 文本信息的标题。

表示: an..50

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

4.5 金额、费用、百分比

变更指示符:

标识符 5004

中文名称: 货币金额
英文名称: MonetaryAmount
说明: 说明一笔货币金额。
表示: n..18
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Monetary Amount. Amount
(货币金额. 金额)

变更指示符:
标识符 5060
中文名称: 合同金额
英文名称: ContractAmount
说明: 合同的价值总额。
表示: n..18
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Contract. Total Amount. Amount
(合同. 总金额. 金额)

变更指示符:
标识符 5077
中文名称: 价格货币代码
英文名称: PriceCurrencyCode
说明: 规定定价货币单位的代码。
表示: an..35
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.60 货币代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5160
中文名称: 货币总金额
英文名称: TotalMonetaryAmount
说明: 货币总金额的说明。
表示: n..20
连接位置:
同义词:
参考:

注释:

变更指示符:

标识符 5290

中文名称: 运输费用

英文名称: FreightCharges

说明: 托运人根据运输合同, 用任何运输工具, 从一地到另一地运送货物所发生的费用。除运费之外, 还可能包括包装、制单、装货、以及保险等多项(与运费相关的延伸)费用。

表示: n..18

连接位置:

同义词: 运费(海关); 运费及附加费总额

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 5430

中文名称: 托运货物运价文本

英文名称: ConsignmentTariffText

说明: 适用一票托运货物的运价表的自由文本说明。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 5486

中文名称: 保险费

英文名称: InsuranceCost

说明: 货物投保而应付保险公司保险费的金额。

表示: n..10

连接位置:

同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Insurance. Amount
(托运货物.保险.金额)

变更指示符:

标识符 5802

中文名称: 码头/场站操作费

英文名称: TerminalActivitiesCharge

说明: 在集装箱操作码头/场站进行特殊操作应支付的金额。

表示： n. . 15, 2

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 5804

中文名称： 危险品附加费

英文名称： DangerousGoodsAdditionalCharge

说明： 运输危险货物或物品所进行的特殊管理、特殊计量应支付的除基本运费外的金额。

表示： n. . 17

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 5806

中文名称： 冷藏附加费

英文名称： CoolingAdditionalCharge

说明： 货物运输、堆存中对货物进行的特殊管理和使用冷藏设备应支付的除基本运费外的金额。

表示： n. . 17

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 5808

中文名称： 燃油附加费

英文名称： FuelAdditionalCharge

说明： 货物运输、堆存中对燃油应支付的除基本运费外的金额。

表示： n. . 17

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 5810

中文名称： 装卸费

英文名称: LoadingAndDischargingCharge
说明: 物品在指定地点以人力或机械载入或卸出运输工具的作业过程的费用。
表示: n. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5812
中文名称: 翻装费
英文名称: ShiftingCharge
说明: 货物或集装箱在运输工具、堆场或库场中翻装应支付的金额。
表示: n. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5814
中文名称: 堆存费
英文名称: StorageCharge
说明: 堆存货物或集装箱应支付的金额。
表示: n. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5816
中文名称: 拆装箱费
英文名称: ContainerStrippingAndStuffingCharges
说明: 将货物从集装箱中拆出和将货物装入集装箱应支付的金额。
表示: n. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5818
中文名称: 其他附加费用

英文名称: OtherAddtionalCharges
说明: 为运输货物应支付的其他费用。
表示: n..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5820
中文名称: 特殊运输要求
英文名称: SpecialTransportDemand
说明: 货物运输过程中对冷藏、保险、保温等方面的非一般性运输要求。
表示: an..200
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 5822
中文名称: 服务类型
英文名称: ServiceType
说明: 描述物流服务的类型。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

4.6 计量标识符、数量（非货币量）

变更指示符:
标识符 6000
中文名称: 纬度
英文名称: LatitudeDegree
说明: 以角度来度量和用度、分、秒来表示的赤道南半球或北半球的距离。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6002

中文名称: 经度
英文名称: LongitudeDegree
说明: 以角度来度量和用度、分、秒来表示的地球东、西半球的地球表面坐标值, 角度指的是经线平面与本初子午线平面间的夹角。
表示: an..11
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6004
中文名称: 湿度百分比计量
英文名称: HumidityPercentageMeasure
说明: 对空气中湿度进行的测量, 以百分比计量。
表示: n..15
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6008
中文名称: 高度
英文名称: HeightMeasure
说明: 规定高度的值。
表示: n..15
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6012
中文名称: 托运物毛重
英文名称: ConsignmentGrossWeight
说明: 一票托运货物中所有货物的重量总和, 包括包装, 但不包括运输设备。
表示: n..16
连接位置:
同义词: 合计毛重; 总重
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6014
中文名称: 托运物净重
英文名称: ConsignmentNetWeight
说明: 一票托运货物项下所有货物的重量总和, 不包括包装的重量。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6016
中文名称: 货物项净重
英文名称: GoodsItemNetWeight
说明: 货物去除包装后的重量。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6018
中文名称: 行项毛重
英文名称: LineItemGrossWeight
说明: 包括包装但不包括运输设备的行项目所列货物的重量。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6020
中文名称: 行项净重
英文名称: LineItemNetWeight
说明: 去除所有包装后行项目所列货物的重量(质量)。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6060
中文名称: 量
英文名称: Quantity
说明: 用数字和文字对数量进行的文本表示。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6066
中文名称: 控制值
英文名称: ControlValue
说明: 报文中由控制限定符规定的值汇总后得出的值(总计)。
表示: an..18
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6069
中文名称: 控制限定符
英文名称: ControlQualifier
说明: 决定报文中形成6066控制值的基准的源数据元。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.22 控制限定符”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6140
中文名称: 宽度
英文名称: Width
说明: 标明宽度的数值。
表示: n..15
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6145
中文名称: 尺码限定符
英文名称: DimensionQualifier
说明: 说明适用于每个运输单元的尺码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.23 尺码限定符”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6156
中文名称: 集装箱箱重
英文名称: ContainerTareWeight
说明: 运输设备的重量(质量), 包括永久紧固设备, 但不包括货物和可拆换附件。
表示: n..5
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Equipment. Tare Weight.Measure
(运输设备. 皮重. 计量)

变更指示符:

标识符 6168
中文名称: 长度
英文名称: Length
说明: 标明长度的数值。
表示: n..15
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6240
中文名称: 储存温度
英文名称: StorageTemperature
说明: 货物储藏所需达到的温度。
表示: an..8
连接位置:
同义词:
参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Storage Temperature. Measure
(储存温度. 计量)

变更指示符:

标识符 6242

中文名称: 运输温度

英文名称: TransportTemperature

说明: 货物运输规定的温度。

表示: an..8

连接位置:

同义词: 冷冻/冷藏温度设定

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Temperature. Measure
(运输温度. 计量)

变更指示符:

标识符 6245

中文名称: 温度类型代码

英文名称: TemperatureTypeCode

说明: 限定温度类型的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.24 温度类型代码”

同义词: 温度限定符

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6246

中文名称: 温度

英文名称: Temperature

说明: 实际温度值。

表示: n..15

连接位置:

同义词: 温度设定

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6247

中文名称: 温度单位代码

英文名称: TemperatureUnitCode

说明：表示温度单位指示(例如摄氏、华氏)的代码。
表示：al
连接位置：《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.25 温度单位代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 6292
中文名称：货物项毛重
英文名称：GoodsItemGrossWeight
说明：货物重量（质量），包括包装，但不包括承运人的设备。
表示：n..16
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 6294
中文名称：运输设备毛重
英文名称：TransportEquipmentGrossWeight
说明：运输设备的重量（质量），如集装箱或类似的成组装载设备，连带所载货物，包括包装和承运人设备。
表示：n..14
连接位置：
同义词：集装箱毛重
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 6311
中文名称：计量目的限定符
英文名称：MeasurementPurposeQualifier
说明：计量目的的说明。
表示：an..3
连接位置：《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.26 计量目的限定符”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 6313
中文名称: 计量类型代码
英文名称: PropertyMeasuredCode
说明: 计量类型的说明。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.27 计量类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6314
中文名称: 计量值
英文名称: MeasurementValue
说明: 计量单位的值。
表示: n..18
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6322
中文名称: 体积
英文名称: Cube
说明: 通常是对件杂货或运输工具的最大长度、宽度和高度相乘得出的体积,即立方体。
表示: n..9
连接位置:
同义词: (GMC)测定立方体积 (GMC)
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Goods Item. Gross Measurement Cube.Measure
(货物项. 测量体积. 计量)

变更指示符:
标识符 6344
中文名称: 货币
英文名称: Currency
说明: 一种货币单位或币种的名称或符号。
表示: an..26
连接位置:
同义词:

参考:

注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Currency. Text
(货币. 文本)

变更指示符:

标识符 6345
中文名称: 货币标识代码
英文名称: CurrencyIdentificationCode
说明: 规定货币单位或币种的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.60 货币代码”
同义词: 币种代码
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Currency. Identifier
(货币. 标识符)

变更指示符:

标识符 6350
中文名称: 单元数
英文名称: NumberOfUnits
说明: 某种类型的单元数。
表示: n..15
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6410
中文名称: 计量单位名称
英文名称: MeasurementUnitName
说明: 一种计量单位的名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6411
中文名称: 计量单位代码
英文名称: MeasurementUnitCode

说明： 规定计量单位的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.28 计量单位代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 6422
中文名称： 托运体积
英文名称： ConsignmentCube
说明： 一票托运各项货物体积的合计。
表示： n..9
连接位置：
同义词：
参考： 6322体积的总值
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Gross Volume.Measure
(托运货物.总体积.计量)

变更指示符：
标识符 6802
中文名称： 最低温度
英文名称： LowestTemperature
说明： 货物保存允许的最低温度。
表示： n..5
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 6804
中文名称： 最高温度
英文名称： HighestTemperature
说明： 货物保存允许的最高温度。
表示： n..5
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 6806
中文名称: 比例尺
英文名称: Scale
说明: 表示地图、航海图或平面图上的距离与相应的实际距离之间的比例关系。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考: 引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3202
注释: 例如: 1: 1000

变更指示符:
标识符 6808
中文名称: 分辨率
英文名称: Resolution
说明: 说明栅格或影像表示的空间数据密度的参数。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考: 引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3204
注释: 例如: 6115x5099

变更指示符:
标识符 6810
中文名称: 容器数量
英文名称: ContainerQuantity
说明: 标识货物需要的容器数量。
表示: n..6
连接位置:
同义词: 集装箱数量
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6812
中文名称: 容器重量
英文名称: ContainerWeight
说明: 标识容器本身的重量。
表示: n..14
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6814
中文名称: 容器体积
英文名称: ContainerCube
说明: 标识容器的体积, 由件、包或运输设备的长、宽、高最大值的乘积得出的计量值。
表示: n. . 12
连接位置:
同义词: Measurement; Volume
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6816
中文名称: 速度
英文名称: Speed
说明: 运输工具速度, 如车的行驶速度等。
表示: an. . 17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6818
中文名称: 容器毛重
英文名称: ContainerGrossWeight
说明: 容器重量和所载货物重量的总和。
表示: n. . 14
连接位置:
同义词: 集装箱毛重
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6820
中文名称: 货物度量方式
英文名称: GoodsMeasureMethod
说明: 度量和计算货物重量、体积和尺寸的方法。
表示: n. . 14
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6822

中文名称: 前超

英文名称: ContainerOverFront

说明: 集装箱的前面部分超过标准箱尺码, 单位为厘米。

表示: an..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6824

中文名称: 后超

英文名称: ContainerOverBack

说明: 集装箱的后面部分超过标准箱尺码, 单位为厘米。

表示: an..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6826

中文名称: 左超

英文名称: ContainerOverLeft

说明: 集装箱的左面部分超过标准箱尺码, 单位为厘米。

表示: an..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6828

中文名称: 右超

英文名称: ContainerOverRight

说明: 集装箱的右面部分超过标准箱尺码, 单位为厘米。

表示: an..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6830

中文名称: 超高

英文名称: ContainerOverhigh

说明: 集装箱的高度超过标准箱尺码, 单位为厘米。

表示: an..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6832

中文名称: 货物实收数量

英文名称: PackagesNumber

说明: 仓库实际收取的货物数量。

表示: n..6

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6834

中文名称: 货物破损数量

英文名称: DamagePackagesNumber

说明: 仓库收取货物时, 发现货物外包装或者货物本身破损的数量。

表示: n..6

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6836

中文名称: 货物拒收数量

英文名称: RejectPackagesNumber

说明: 仓库收取货物时, 因为各种原因, 包括损坏, 规格数量不符合等, 拒绝收取的货物数量。

表示: n..6

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:
标识符 6838
中文名称: 货物缺件数量
英文名称: MissingPackagesNumber
说明: 仓库收取货物时, 实际清点货物和单据数量不符, 缺少的货物数量。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6842
中文名称: 自有货运车辆数
英文名称: OwnCargoVehiclesNumber
说明: 企业自有货运车辆的数量。
表示: n..8
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6844
中文名称: 职工人数
英文名称: WorkersNumber
说明: 企业职工的人数。
表示: n..8
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6846
中文名称: 分支机构数量
英文名称: BranchOrganizationNumber
说明: 企业分支机构的数量。
表示: n..4
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6848

中文名称: 查询记录数

英文名称: QueryRecordNumber

说明: 默认的一次查询信用记录的数量, 一般为50。

表示: n..5

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6850

中文名称: 企业数

英文名称: EnterpriseNumber

说明: 物流基地入驻企业的数量。

表示: n..5

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6852

中文名称: 成交量

英文名称: TradingVolume

说明: 某时间段内货运业务成交的数量。

表示: n..5

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6854

中文名称: 车辆进出场站数

英文名称: VehicleInOutNumber

说明: 车辆进出物流场站的数量。

表示: n..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 6856
中文名称: 货源信息发布数
英文名称: GoodsSupplyIssueNumber
说明: 货源信息发布的数量。
表示: n..4
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6858
中文名称: 入库业务票数
英文名称: EnterWarehouseBillNumber
说明: 当天产生的入库业务的票数。
表示: n..6
连接位置:
同义词: 进仓业务票数
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6860
中文名称: 出库业务票数
英文名称: OutWarehouseBillNumber
说明: 当天产生的出库业务的票数。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6862
中文名称: 车辆吞吐数
英文名称: VehicleInOutNumber
说明: 当天产生的进出装载/卸货车辆数。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6864
中文名称: 订舱业务票数
英文名称: BookingBillNumber
说明: 当天产生的订舱业务票数。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6868
中文名称: 拖车业务票数
英文名称: DragVehicleBillNumber
说明: 当天产生的拖车业务票数。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6870
中文名称: 业务吞吐量统计
英文名称: TotalBusinessThroughput
说明: 当天进出货物的重量统计。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 6873
中文名称: 统计类型代码
英文名称: StatisticTypeCode
说明: 统计业务的限定条件（例如出交易额、交易量等）的代码表示。
表示: an..6
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.2 统计类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6874
中文名称: 统计总数
英文名称: TotalValue
说明: 按照某限定条件进行统计的总数。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6880
中文名称: 面积
英文名称: Area
说明: 指某个场地或区域等的面积。
表示: n..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6882
中文名称: 车货交易总数
英文名称: FeightDealNumber
说明: 达成运输交易的数量总和。
表示: an..9
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 6884
中文名称: 事件通知次数
英文名称: EventNoticeNumber
说明: 标识某个事件通知的次数。
表示: n1
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符：
标识符 6886
中文名称：回传次数
英文名称：ReturnNumber
说明：定位系统将车辆定位历史信息回传的次数。
表示：n..4
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

4.7 货物和物品的描述和标识符

变更指示符：
标识符 7002
中文名称：货物名称
英文名称：DescriptionOfGoods
说明：用普通语言对一种货物性质（货物名称）的描述。
表示：an..512
连接位置：
同义词：商品名称；货物描述
参考：引用《GB/T 15191-1997易数据元目录》
注释：GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Goods Item. Description. Text
(货物项. 描述. 文本)

变更指示符：
标识符 7064
中文名称：包装类型
英文名称：PackageType
说明：物品包装种类的名称。
表示：an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7065
中文名称：包装类型代码
英文名称：PackageTypeCode
说明：规定物品包装种类的代码。
表示：an..17
连接位置：《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.29 包装类型代

码”
同义词： 包装分类代码
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7085
中文名称： 货物类型分类代码
英文名称： CargoTypeClassificationCode
说明： 规定货物类型分类的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.30 货物类型分类代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7088
中文名称： 危险品闪点
英文名称： DangerousGoodsFlashpoint
说明： 规定危险品闪点的数值。
表示： an..8
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Dangerous Goods. Flashpoint.Measure
(危险品. 闪点. 计量)

变更指示符：
标识符 7102
中文名称： 运输标志
英文名称： ShippingMarks
说明： 对一个运输单元或包装上的标志和编号的自然语言描述。
表示： an..512
连接位置：
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Goods Item. Shipping Marks.Text
(货物项. 运输标志. 文本)

变更指示符：

标识符 7106
中文名称: 装运闪点
英文名称: ShipmentFlashpoint
说明: 按照ISO 1523:1973闭杯试验测定的蒸发气体可被点燃的摄氏温度。
表示: n3
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Substance. Flashpoint. Measure
(物质. 闪点. 计量)

变更指示符:

标识符 7124
中文名称: 联合国危险品编号
英文名称: UNDGNumber
说明: 联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号。
表示: n4
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.31 联合国危险品编号”
同义词: UNDG号
参考: 参考《GB/T 15191》
注释:

变更指示符:

标识符 7224
中文名称: 包装数量
英文名称: PackageQuantity
说明: 一票发运中单件货物的数量, 这些货物或是未加包装, 或是已包装但不拆包无法分割。
表示: n..8
连接位置:
同义词: 件数
参考: 引用《GB/T 15191》
注释:

变更指示符:

标识符 7228
中文名称: 装箱件数
英文名称: NumberOfPackagesStuffed
说明: 一票货物部分或全部装入一个集装箱内的数量。

表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Equipment.Package.Quantity
(运输设备.包装.数量)

变更指示符:
标识符 7242
中文名称: 产品型号
英文名称: ProductModelIdentifier
说明: 制造商指定的参考号,按照相同结构设计标明同类产品。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 货物型号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 7273
中文名称: 服务需求代码
英文名称: ServiceRequirementCode
说明: 规定服务需求的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.32 服务需求代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 7338
中文名称: 产品批次号
英文名称: ArticleBatchNumber
说明: 制造商为相同生产批次指定产品归类所编配的参考号。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Product. Production Batch. Identifier
(产品.生产批次.标识符)

变更指示符:

标识符 7370
中文名称: 总件数
英文名称: TotalNumberOfPackages
说明: 一票托运货物的件数合计。
表示: n..8
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Consignment. Package. Quantity
(托运货物. 包装. 数量)

变更指示符:

标识符: 7416
中文名称 国际海运危险货物分类号
英文名称: IMDGClassNumber
说明: 为协助履行《国际海上生命安全公约》(SOLAS公约)中有关海上危险货物运输的法律要求而制定的国际海事组织(IMO)按照危险货物具有危险性或最主要的危险性划分为九级分类之一相对应的编号。
表示: an..10
连接位置:
同义词: IMDG分类号; 主危险类别代码; 危险品等级
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 7488
中文名称: 危险品附加信息
英文名称: DangerousGoodsAdditionalInformation
说明: 对一票托运货物中每一危险物质或物品所要求的附加信息。
表示: an..26
连接位置:
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Dangerous Goods. Additional Information. Text
(危险品. 附加信息. 文本)

变更指示符:

标识符 7500
中文名称: 残损类型
英文名称: DamageType

说明： 一种残损的自然语言描述。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7501
中文名称： 残损类型代码
英文名称： DamageTypeCode
说明： 一种残损的代码表示。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.33 残损类型代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7502
中文名称： 残损部位
英文名称： DamageArea
说明： 残损部位的自然语言描述。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7508
中文名称： 残损程度
英文名称： DamageSeverity
说明： 说明货物或包装的残损严重性的描述。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7800

中文名称： 危险货物名称
英文名称： DangerousGoodsName
说明： 危险货物的通用名称。
表示： an. . 35
连接位置： 见GB 12268 所规定的品名
同义词： 危险品名； 危险货物描述
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7801
中文名称： 国内危险货物编号
英文名称： DangerousGoodsNumber
说明： GB 12268中规定的危险货物编号，简称危规号。
表示： n5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.34 国内危险货物编号”
同义词： 危规号
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7804
中文名称： 危险货物标记
英文名称： LabelMarkingOfDangerousGoods
说明： 标识危险货物类型、装卸指示及紧急情况通知采取行动的标记。
表示： an. . 4
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符： 7807
中文名称： ADR分类号
英文名称： ADRClassNumber
说明： 《国际公路危险货物运输欧洲协定》（ADR）中定义的货物八级分类之一相对应的编号。
表示： n. . 2
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符： 7809
中文名称： RID分类号
英文名称： RIDClassNumber
说明： 《国际铁路危险货物运输规则》（RID）中定义的货物八级分类之一相对应的编号。
表示： n..2
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7811
中文名称： 危险品类别代码
英文名称： HazardSubstanceItemNumber
说明： 一项货物的附加危险代码分类的号码。
表示： an..4
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.35 危险品类别代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7816
中文名称： 残损原因
英文名称： CargosDamageReason
说明： 对导致货物或包装在运输、储存过程中受损原因的描述。
表示： an..200
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 7817
中文名称： 签收类型代码
英文名称： SignTypeCode
说明： 表示收货方对所接收货物采用的签收方式的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.3 签收类型代码”
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7818
中文名称： 签收类型
英文名称： SignType
说明： 表示收货方对所接收货物采用的签收的类型。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7819
中文名称： 货物HS编码
英文名称： CargoHSNumber
说明： 货物类型分类的代码采用海关规定的HS编码。
表示： an..10
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.36 货物HS编码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7820
中文名称： 货物分类名称
英文名称： GoodsClassificationName
说明： 按照货物本身特性进行分类的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 货物类型名称
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 7821
中文名称： 货物序列号
英文名称： GoodsSerialNumber
说明： 单一货物的编号。
表示： an..30
连接位置：

同义词:

参考: 引用《GB/T道路、水路货物运输基础数据元》内部标识符3104

注释:

变更指示符:

标识符 7822

中文名称: 货物供应商

英文名称: VendorName

说明: 货物供应商或代理商的名称。

表示: an..50

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7823

中文名称: 商品条码

英文名称: ArticleNumber

说明: 由一组规则排列的条、空及字符组成的,用以表示一定货物信息的代码。

表示: an..35

连接位置: 《GB 12904 零售商品编码与条码表示》

同义词: 容器条码

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7824

中文名称: 货物自编号

英文名称: GoodsSelfNumber

说明: 货主对货物标注的编号。

表示: an..100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7825

中文名称: 物流单元编码

英文名称: logisticsUnitNumber

说明: 由一组规则排列的条、空及字符组成的,用以表示一个物流单元的代码。

表示: an..35

连接位置: 《GB/T 18127 物流单元的编码与符号标记》

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7828

中文名称: 运输设备附件名称

英文名称: TransportEquipmentAccessoryName

说明: 标识存放物品的运输设备附件的名称。

表示: an..20

连接位置:

同义词: 容器名称

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7829

中文名称: 运输设备附件代码

英文名称: TransportEquipmentAccessoryCode

说明: 标识存放物品的运输设备附件的代码。

表示: an..20

连接位置:

同义词: 容器代码

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7832

中文名称: 产品规格

英文名称: GoodsSpecification

说明: 对货物尺码和类型等特征的自然语言描述。

表示: an..35

连接位置:

同义词: 货物规格

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7834

中文名称: 货物属性

英文名称: SpecificationName

说明: 对货物除规格外的其它特征的进一步描述。

表示: an..200

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7836

中文名称: 货物属性值

英文名称: SpecificationValue

说明: 对货物属性存在状态、表现程度的具体描述。

表示: an..200

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7838

中文名称: 生产许可证号

英文名称: ProduceLicenceNumber

说明: 相关机构颁发给生产企业该产品的生产许可证编号。

表示: an..30

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7840

中文名称: 货物物理状态

英文名称: PhysicalStatus

说明:

表示: an..10

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7844

中文名称: 货物出库数量

英文名称: OutWarehousePackagesNumber

说明: 出库货物的数量。

表示: n..12,6

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7846

中文名称: 货物英文名称

英文名称: GoodsEnglishName

说明: 货物名称的英文表示。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 7850

中文名称: 库存状态

英文名称: StorageStatus

说明: 指货物在库存中所处的状态,指进货在途、可用库存、出库在途、入库待核查、待上架、已分配、待拣货、待确认发货。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

变更指示符:

标识符 7851

中文名称: 库存状态代码

英文名称: StorageStatusCode

说明: 标识货物在库存中所处的状态的代码。

表示: an..35

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.4 库存状态代码”

同义词:

参考:

变更指示符:

标识符 7854

中文名称: 包装件数描述

英文名称: PackageQuantityDescription

说明: 对包装件数的自然语言描述。

表示: an..256

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

4.8 运输方式、工具和设备

变更指示符:

标识符 8022

中文名称: 运费和费用

英文名称: FreightAndCharges

说明: 运费和其他费用的自然语言描述。

表示: an..26

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8023

中文名称: 运费和费用标识

英文名称: FreightAndChargesIdentification

说明: 标识运费和其他费用的代码。

表示: an..17

连接位置: 见GB/T 17152-1997 《运费代码(FCC)——运费和其他费用的统一描述》

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8028

中文名称: 运输参考号

英文名称: ConveyanceReferenceNumber

说明: 承运人为运输工具的某一航程或启程指定的唯一参考(通用术语)。

表示:

连接位置:

同义词: 航次号

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8036

中文名称: 可回收设备指示符

英文名称: ReturnableEquipmentIndicator

说明: 标明运输设备是否为可回收的专用数据元。

表示: a1

连接位置：
同义词：
参考： Y-可以， N-不可以
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
TransportEquipmentReturnabilityIndicator
(运输设备. 可回收. 指示符)

变更指示符：
标识符 8051
中文名称： 运输阶段限定符
英文名称： TransportStageQualifier
说明： 给运输细目以特定含义的限定符。
表示： an..17
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.37 运输阶段限定符”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8053
中文名称： 设备限定符
英文名称： EquipmentQualifier
说明： 规定一种运输设备类型的代码。
表示： an..3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.38 设备限定符”
同义词：
参考：
注释： GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
TransportEquipmentCategoryCode
(运输设备. 种类. 代码)

变更指示符：
标识符 8066
中文名称： 运输方式
英文名称： ModeOfTransport
说明： 运输货物所使用的运送方式。
表示： an..17
连接位置： 见GB/T 6512的规定，其他国家可用本国标准规定
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8067
中文名称: 运输方式代码
英文名称: TransportModeCode
说明: 规定运输方式名称的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.39 运输方式代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8077
中文名称: 设备提供方代码
英文名称: EquipmentSupplierCode
说明: 指示设备的提供方。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.40 设备提供方代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8078
中文名称: 附加危险品分类标识符
英文名称: AdditionalHazardClassificationIdentifier
说明: 在适用的危险品规定中, 给出一项货物的附加危险代码分类的编号。
表示: an..7
连接位置:
同义词: 危险品/项目/页号
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8154
中文名称: 设备规格和类型
英文名称: EquipmentSizeAndType
说明: 对设备尺码和类型等特征的自然语言描述。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8155

中文名称: 设备规格和类型代码

英文名称: EquipmentSizeAndTypeCode

说明: 描述设备规格和类型的代码。

表示: an..10

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.41 设备规格和类型代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8178

中文名称: 运输工具类型

英文名称: TransportMeansType

说明: 运输工具类型的自然语言描述。

表示: an..17

连接位置:

同义词: 运输工具描述

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8179

中文名称: 运输工具类型代码

英文名称: TransportMeansTypeCode

说明: 描述运输工具类型的代码。

表示: an..8

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.42 运输工具类型代码”

同义词: 运输工具类型描述代码

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8212

中文名称: 运输工具标识的名称

英文名称: IdOfTheMeansOfTransport

说明: 用名称表示的运输工具标识。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8213

中文名称: 运输工具标识的代码

英文名称: IdOfTheMeansOfTransportIdentification

说明: 用代码表示的运输工具标识。

表示: an..9

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8249

中文名称: 设备状况代码

英文名称: EquipmentStatusCode

说明: 描述设备状况的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.43 设备状况代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8260

中文名称: 设备标识符

英文名称: EquipmentIdentifier

说明: 标识一项物流设备, 如集装箱或成组载货设备(航空集装箱)的标记。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8273

中文名称: 危险品规则代码

英文名称: DangerousGoodsRegulationsCode

说明: 指示国际组织或国家规定的危险品运输所适用的规则的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.44 危险品规则”

代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8335

中文名称: 搬运类型代码

英文名称: MovementTypeCode

说明: 描述搬移或搬运交接方式的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.45 搬运类型代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8339

中文名称: 包装组（危险程度）代码

英文名称: PackingGroupCode

说明: 用代码表示的包装组的危险程度标识。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.46 包装组（危险程度）代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8351

中文名称: 危险品标识代码

英文名称: HazardIdentificationCode

说明: 标识危险品的代码。

表示: an..7

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8364

中文名称: 船舶载运危险货物应急措施(EMS)号

英文名称: EMSNumber

说明: 标识危险品运输的应急措施。
表示: an..6
连接位置:
同义词: EMS号
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Dangerous Goods. Transport Emergency Procedure.Identifier
(危险品. 运输应急措施. 标识符)

变更指示符:
标识符 8410
中文名称: 危险货物事故医疗急救指南代码
英文名称: HazardousMaterialMedicalFirstAidGuideIdentifier (MFAG)
说明: 标识危险品的医疗急救指南 (MFAG)。
表示: an..4
连接位置:
同义词: MFAG
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8452
中文名称: 运输工具的国(地区)籍
英文名称: NationalityOfMeansOfTransport
说明: 运输工具登记入籍的国家或地区名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 船旗; 船籍
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. Registration Nationality. Text
(运输工具. 登记国籍. 文本)

变更指示符:
标识符 8453
中文名称: 运输工具的国(地区)籍代码
英文名称: NationalityOfMeansOfTransportCode
说明: 规定运输工具登记入籍的国家或地区名称的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.59 国家代码”
同义词:
参考:
注释: GB/T 15191-2010 《贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元》
Transport Means. Registration Nationality. Identifier

(运输工具. 登记国籍. 标识符)

变更指示符:

标识符 8800
中文名称: 车辆分类
英文名称: VehicleClassification
说明: 车辆按主要运输用途和结构特征的分类名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 车辆类别
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8801
中文名称: 车辆分类代码
英文名称: VehicleClassificationCode
说明: 标识车辆分类名称的代码。
表示: n..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.47 车辆分类代码”
同义词: 车辆类别代码; 车辆类型代码
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8802
中文名称: 车辆牌照号
英文名称: VehicleNumber
说明: 由公安车管部门核发的机动车牌照号。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8804
中文名称: 车辆长度
英文名称: VehicleLength
说明: 由公安车管部门核准的用米表示的单一车辆的长度。
表示: n..6
连接位置:
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8806
中文名称： 车辆宽度
英文名称： VehicleWidth
说明： 由公安车管部门核准的用米表示的车辆宽度。
表示： n..6
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8808
中文名称： 车辆高度
英文名称： VehicleHeight
说明： 由公安车管部门核准的用米表示的车辆高度。
表示： n..6
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8810
中文名称： 满载车辆重量
英文名称： VehicleLadenWeight
说明： 由公安车管部门核准的用千克或吨表示的铁路货车或公路货车以及装运的货物的实际总重量。
表示： n..6,2
连接位置：
同义词： 整车载重量；车货总重
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8812
中文名称： 车辆载重量
英文名称： VehicleTonnage
说明： 机动车出厂时额定承载的吨位数。
表示： n..6,2
连接位置：

同义词： 车辆吨位；最大允许载重量

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8814

中文名称： 车辆自重

英文名称： VehicleTare

说明： 机动车出厂时额定的车辆自身重量。

表示： n..6,2

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8816

中文名称： 道路运输证号

英文名称： RoadTransportCertificateNumber

说明： 行业主管部门签发的道路运输证件号码。

表示： an..20

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8818

中文名称： 车辆规格型号

英文名称： VehicleSpecificationsModels

说明： 根据机动车规格术语和机动车结构术语确定的机动车分类。

表示： an..35

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8819

中文名称： 牌照类型代码

英文名称： LicensePlateTypeCode

说明： 由公安车管部门核发的机动号牌种类代码。

表示： an..20

连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.48 牌照类型代

码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8820

中文名称: 发动机号

英文名称: VehicleEngineNumber

说明: 由厂家自定义序列号, 一般包括发动机型号, 生产年月, 以及该台发动机从生产线上下来时随机给的系列号。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8822

中文名称: 车架号

英文名称: VehicleFrameNumber

说明: 由厂商给出的唯一识别一辆车的一组编码, 包含车辆生产厂家、年代、车身型式及代码、发动机号及组装地点等信息。

表示: an..20

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8824

中文名称: 车辆厂牌型号

英文名称: VehicleBrandModel

说明: 指制造厂对具有同类型、品牌、种类、系列及车身型式的车辆所给予的名称。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8827

中文名称: 车辆识别卡类型代码

英文名称: VehicleIdentityCardTypeCode
说明: 车辆识别卡卡的类型代码, 包括IC卡、RFID卡等类型代码。
表示: an..2
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.5 车辆识别卡类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8828
中文名称: 车辆识别卡号
英文名称: VehicleIdentityCardNumber
说明: 射频识别卡的卡号, 是存储在芯片中的唯一卡号。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8830
中文名称: 车辆座位
英文名称: VehicleSeats
说明: 货运车辆出厂时核定的座位数。
表示: n..6
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8832
中文名称: 运输行业编号
英文名称: TransportIndustryCode
说明: 按道路运输行业的许可事项进行分类的行业类别代码。
表示: an..17
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.49 运输行业编号”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8834
中文名称: 车辆行驶方向
英文名称: DirectionOfVehicle
说明: 车辆行驶方向。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8836
中文名称: 船舶登记号
英文名称: VesselRegisterNumber
说明: 船舶管理部门在办理船舶所有权登记时授予的登记号码。
表示: an..16
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8838
中文名称: 船舶呼号
英文名称: VesselCallNumber
说明: 国际海事组织用于对船舶进行呼叫的代号, 是主管机关授予每一个通信站点(船舶、飞行器、救生工具等)的一组字母和数字, 通常有四个至五个字符。
表示: an4..5
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8840
中文名称: 船舶中文名称
英文名称: VesselChineseName
说明: 使用中文表述的船舶名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词: 中文船名
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8841
中文名称: 船名代码
英文名称: VesselNameCode
说明: 标识船舶名称的代码。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8842
中文名称: 船舶英文名称
英文名称: VesselEnglishName
说明: 使用英文表述的船舶名称。
表示: an..200
连接位置:
同义词: 英文船名
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8844
中文名称: IMO编号
英文名称: IMONumber
说明: 按照国际海事组织A. 600决议授予100总吨及以上自航海船的编号。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8846
中文名称: 船舶种类
英文名称: VesselType
说明: 将船舶按用途划分的船舶种类的名称。
表示: an..35
连接位置:
同义词: 船舶分类
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8848

中文名称: 船舶总长

英文名称: VesselLength

说明: 船舶最前端至最后端之间包括外板和两端永久固定突出物（如顶推装置等）在内的水平距离。

表示: n. . 24

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8850

中文名称: 船舶型宽

英文名称: VesselWidth

说明: 船体型表面之间垂直于中线面的最大水平距离。

表示: n. . 24

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8852

中文名称: 船舶型深

英文名称: VesselDenth

说明: 在船长中点处, 沿船舷自平板龙骨上缘量至上层连续甲板横梁上缘的垂直距离; 对甲板转角为圆弧形的船舶, 则由平板龙骨上缘延伸线与肋骨外缘延伸线的交点。

表示: n. . 24

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8854

中文名称: 船舶前吃水

英文名称: VesselFrontDraft

说明: 船舶的前部吃水。

表示: n. . 12

连接位置:

同义词： 船舶艏吃水

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8856

中文名称： 船舶后吃水

英文名称： VesselBackDraft

说明： 船舶后部吃水。

表示： n. . 12

连接位置：

同义词： 船舶艉吃水

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8858

中文名称： 船舶总载重量

英文名称： VesselLadenWeight

说明： 船舶登记证上记载的吨位数，即根据《船舶与海上设施法定检验规则》规定进行丈量确定的船舶总容积计算的吨位数量。

表示： n. . 24

连接位置：

同义词： 船舶总吨

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8860

中文名称： 船舶净载重量

英文名称： VesselLadenNetWeight

说明： 船舶载货的吨位数，即根据《船舶与海上设施法定检验规则》规定进行丈量确定的船舶有效容积计算的吨位数量。

表示： n. . 24

连接位置：

同义词： 船舶净吨

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 8862

中文名称： 船舶积载位置

英文名称： StowagePlaceNumberInShip

说明： 集装箱在船舶上装载位置的编号。
表示： an..10
连接位置：
同义词： 船舶贝位号；贝位
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8864
中文名称： 航线名称
英文名称： CourseLineName
说明： 标识船舶在海上航行路线的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8865
中文名称： 航线代码
英文名称： CourseLineCode
说明： 标识船舶在海上航行路线的代码。
表示： an..11
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8866
中文名称： 航次号
英文名称： VoyageNumber
说明： 承运人或其代理人为船舶航次所指定的参考编号。
表示： an..10
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8868
中文名称： 进口航次号
英文名称： ImportVoyageNumber

说明： 承运人或其代理人为进口船舶航次所指定的参考编号。
表示： an..8
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8870
中文名称： 出口航次号
英文名称： ExportVoyageNumber
说明： 承运人或其代理人为出口船舶航次所指定的参考编号。
表示： an..8
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8872
中文名称： 设备名称
英文名称： EquipmentName
说明： 标识物流设备的名称。
表示： an..100
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8874
中文名称： 集装箱尺寸分类
英文名称： ContainerSizeClassification
说明： 根据集装箱的外部尺寸进行分类的表示，例如20、40等。
表示： n..2
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.61 集装箱尺寸分类代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8876
中文名称： 集装箱箱型分类

英文名称: ContainerType
说明: 根据集装箱的类型进行分类的表示, 例如GP等。
表示: a2
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.62 集装箱箱型分类代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8877
中文名称: 尺寸和箱型代码
英文名称: CodeOfSizeAndType
说明: 标识集装箱的外部尺寸和类型的代码。
表示: an4
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.61 集装箱尺寸分类代码” “4.62 集装箱箱型分类代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8878
中文名称: 集装箱装载状态
英文名称: ContainerLoadingStatus
说明: 集装箱或其他同类成组运输设备是空的还是载有一票或多票的托运物的指示, 例如: 空箱、整箱、拼箱等。
表示: an..35
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8879
中文名称: 集装箱装载状态代码
英文名称: ContainerLoadingStatusCode
说明: 标识集装箱装载状态的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.50 集装箱装载状态代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符：
标识符 8880
中文名称： 集装箱残损名称
英文名称： ContainerDamageName
说明： 集装箱及设备在运输过程中残损类型的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8881
中文名称： 集装箱残损代码
英文名称： ContainerDamageCode
说明： 标识集装箱及设备在运输过程中残损类型的代码。
表示： an..5
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.51 集装箱残损代码”

同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8882
中文名称： 集装箱残损部位
英文名称： ContainerDamageArea
说明： 对集装箱残损部位的名称。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 8883
中文名称： 集装箱残损部位代码
英文名称： ContainerDamageAreaCode
说明： 标识集装箱残损部位的代码。
表示： an..10
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.52 集装箱残损部位代码”

同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8884
中文名称： 集装箱号
英文名称： ContainerNumber
说明： 集装箱识别标记，由箱主代码、设备识别码、箱号与校验码组成。
表示： an..12
连接位置：
同义词： 集装箱识别标记
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8886
中文名称： 托盘规格
英文名称： PalletSpecification
说明： 托盘尺寸（包括长、宽、高）信息按一定的规定加以描述。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 托盘尺码
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8888
中文名称： 托盘分类
英文名称： PalletType
说明： 标识托盘按结构分类的名称，例如平板托盘、箱式托盘、立柱式托盘等。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 托盘类型
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8890
中文名称： 托盘编号
英文名称： PalletNumber
说明： 标识单个托盘的编号。
表示： an..10
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8892
中文名称： 托盘材质
英文名称： PalleMaterial
说明： 标识托盘制造的材料来定义，如木托盘、塑料托盘、钢托盘、复合材料托盘等。
表示： an..35
连接位置：
同义词： 托盘制造材料。
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8894
中文名称： 托盘额定承压
英文名称： Palle RatedPressure
说明： 托盘能承受的最大重量。
表示： n..20
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8896
中文名称： 装箱要求
英文名称： StuffingRequirment
说明： 描述集装箱的装箱要求。
表示： an..256
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8898
中文名称： 进出口标识符
英文名称： ImExIdentifier
说明： 区分从事的运输业务是进口还是出口。
表示： an..2
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.6 进出口标识符”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8900

中文名称: 装箱方式

英文名称: StuffingMethod

说明: 描述集装箱的装箱方式。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8901

中文名称: 装箱方式代码

英文名称: StuffingMethodCode

说明: 集装箱装箱方式的编码标识。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.53 装箱方式代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8902

中文名称: 业务类型名称

英文名称: BusinessTypeName

说明: 根据物流环节中的企业实际业务情况, 对业务进行分类的信息。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释: 例如在仓储环节中, 业务类型有入库类型、出库类型、库存调整类型, 入库类型分为普通入库、调拨入库、退货入库、检验入库等。

变更指示符:

标识符 8903

中文名称: 业务类型代码

英文名称: BusinessTypeCode

说明: 标识业务类型的代码。

表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.54 业务类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8904
中文名称: 提货方式描述
英文名称: GoodsPickupMethodDescription
说明: 对货物提取方式的描述。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8905
中文名称: 提货方式代码
英文名称: GoodsPickupMethodCode
说明: 标识货物提取方式的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.14 提货方式代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8906
中文名称: 仓储要求
英文名称: StorageRequireDescription
说明: 货物在仓库中存放要求的自然语言描述。
表示: an..255
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8908
中文名称: 入库检验方式
英文名称: WarehousingInspectionMode
说明: 描述货物入库检验的方式
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8910
中文名称: 货物质检状态名称
英文名称: GoodQualityInspectionsStatus
说明: 描述仓储业务中货物的质检状态
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8911
中文名称: 货物质检状态代码
英文名称: GoodQualityInspectionsStatusCode
说明: 货物质检状态的标识。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8920
中文名称: 紧急程度描述
英文名称: PriorityDescription
说明: 对货物发送紧急程度的描述。
表示: an..17
连接位置:
同义词: 优先级描述
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8921
中文名称: 紧急程度代码
英文名称: PriorityCode
说明: 标识货物发送紧急程度的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.13 优先级代码”
同义词: 优先级代码
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8930
中文名称: 车辆所属单位
英文名称: VehicleCorporationName
说明: 货运车辆隶属公司的名称。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8931
中文名称: 车辆识别卡状态代码
英文名称: VehicleIdentifierCardStatusCode
说明: 标识车辆识别卡状态的代码。
表示: an..3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.7 车辆识别卡状态代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 8934
中文名称: 车辆要求
英文名称: VehicleRequireDescription
说明: 发布货源时, 对所需车辆要求的描述。
表示: an..200
连接位置:
同义词:
参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8936
中文名称: 发卡系统编号
英文名称: IssueCardSystemNumber
说明: 对不同属性的发卡系统进行编号。
表示: an..4
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8938
中文名称: 防伪认证码
英文名称: AuthenticatingCode
说明: 用于验证车辆识别卡的真伪的代码。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8940
中文名称: 发卡单位代码
英文名称: IssueCardEnterpriseCode
说明: 标识发卡单位的编号。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 8941
中文名称: 卡操作方式代码
英文名称: CardOperatingCode
说明: 标识卡操作方式的标识符, 包括发卡、补卡、销卡、修改等。
表示: an..2
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.8 卡操作方式代码”
同义词:

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8942
中文名称： 路线描述。
英文名称： RoadRouteDescription
说明： 对车辆行驶路线的描述。
表示： an..256
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8944
中文名称： 专线名
英文名称： LineName
说明： 货运专线的名称。
表示： an..30
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8948
中文名称： 附件文件名（包含扩展名）
英文名称： AnnexFileName
说明： 发送数据中所带的附件文件名。
表示： an..100
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8950
中文名称： 附件内容
英文名称： AnnexContent
说明： 附件的文件流格式的内容。
表示： an..1000
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8952
中文名称： 栏目名称
英文名称： CategoryName
说明： 平台公共信息子系统的栏目名称。
表示： an..50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8953
中文名称： 栏目类型代码
英文名称： CategoryTypeCode
说明： 标识公共信息发布的分类代码。
表示： an..2
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.9 栏目类型代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8954
中文名称： 栏目标识符
英文名称： CategoryId
说明： 标识平台公共信息子系统栏目的代码
表示： an..50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8956
中文名称： 查看方式
英文名称： ViewMode
说明： 描述是采用在线方式，还是离线方式查看公共信息。
表示： an..10
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8958
中文名称： 正文
英文名称： InfoDescribe
说明： 发送数据的正文信息。
表示： an..1000
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8960
中文名称： 发布者名称
英文名称： IssuerName
说明： 信息发布者的名称
表示： an..100
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8962
中文名称： 信息标识符
英文名称： InfomationType
说明： 标识某个信息的编码。
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8970
中文名称： Cookie参数
英文名称： ServiceCookieParam
说明： 描述信息系统的cookie参数
表示： an..200
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8972
中文名称： 车辆服务类型
英文名称： VehicleServiceType
说明： 描述货运车辆提供的服务类型
表示： an..35
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8973
中文名称： 车辆服务类型代码
英文名称： VehicleServiceTypeCode
说明： 描述货运车辆提供的服务类型的代码
表示： an3
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8978
中文名称： 地图缩放级别
英文名称： MapZoomLevel
说明： 标识电子地图显示精细程度级别的代码。
表示： n..3
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8980
中文名称： 信号强弱
英文名称： SignalIntensity
说明： 标识定位系统的信号强弱的级别。
表示： n1
连接位置：
同义词：

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8982
中文名称： 事件通知类型
英文名称： EventNoticeType
说明： 表示某个事件中发出通知的类型，例如入区域通知、出区域通知和定时通知。
表示： an..120
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8983
中文名称： 事件通知类型代码
英文名称： EventNoticeTypeCode
说明： 表示某个事件通知的类型代码。
表示： n3
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.10 事件通知类型代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8984
中文名称： 事件通知标识符
英文名称： EventNoticeID
说明： 标识某个事件通知的标识符，例如GPS定位系统由GPS提供商提供的唯一编码。
表示： an..120
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 8986
中文名称： 频率
英文名称： Rate
说明： 出入区域的时间间隔。

表示: n..2

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8989

中文名称: 事件通知方式代码

英文名称: EventNoticeModeCode

说明: 标识各类事件通知的方式, 例如0表示通过短信通知, 1表示通过交换中心通知。

表示: n3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.11 事件通知方式代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8991

中文名称: 信息系统类型代码

英文名称: InformationSystemTypeCode

说明: 标识信息系统类型的编码。

表示: an..4

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.12 信息系统类型代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 8993

中文名称: 附件标识

英文名称: AnnexIdentity

说明: 标识消息中是否带有附件。

表示: n1

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.24 逻辑状态代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符	8994
中文名称:	IP地址
英文名称:	IPAddress
说明:	给每个连接在Internet上的主机分配的一个32位的地址。
表示:	an..16
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	8996
中文名称:	端口号
英文名称:	PortNumber
说明:	逻辑意义上的端口, 一般是指TCP/IP协议中的端口, 端口号的范围从0到65535。
表示:	n..6
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	8998
中文名称:	会话标识符
英文名称:	SessionID
说明:	标识网络通信中1个会话的标识符。
表示:	an..35
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

4.9 其他数据元

变更指示符:

标识符	9308
中文名称:	铅封号
英文名称:	SealNumber
说明:	附加在集装箱或其他运输设备上的海关铅封或其他铅封的编号。
表示:	an..35
连接位置:	
同义词:	封志号
参考:	引用《GB/T 15191 贸易数据元目录》

注释:

变更指示符:

标识符 9800
中文名称: 信息系统名称
英文名称: InformationSystemName
说明: 对信息系统的自然语言描述, 如仓储信息系统、普通运输信息系统等。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9803
中文名称: 信息系统编码
英文名称: InformationSystemNumber
说明: 标识信息系统的编码。
表示: an..20
连接位置:
同义词: 信息系统代码
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9804
中文名称: 系统访问路径URL
英文名称: InformationSystemURL
说明: 信息系统的访问路径。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9806
中文名称: 提供厂商
英文名称: SupplierFactory
说明: 信息系统的提供厂商的名称。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9808
中文名称: 信息系统功能描述
英文名称: FunctionDescription
说明: 对信息系统可实现功能的描述。
表示: an..1000
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9810
中文名称: 电子签名
英文名称: ElectronicSignature
说明: 包含、附加在某一报文内, 或逻辑上与某一报文相联系的电子形式的数据, 它能被用来证实与此报文有关的签名人的身份, 并表明该签名人认可该报文所载信息。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9812
中文名称: 发送方名称
英文名称: SenderName
说明: 数据交换的发送方的名称。
表示: an..100
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9813
中文名称: 发送方代码
英文名称: SenderCode
说明: 标识数据交换的发送方的代码。
表示: an..20
连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9814

中文名称: 操作类型

英文名称: ActionType

说明: 唯一标识交换活动的事件活动类型。

表示: an..70

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9816

中文名称: 接收方名称

英文名称: RecipientName

说明: 数据交换的接收方的名称。

表示: an..100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9817

中文名称: 接收方代码

英文名称: RecipientCode

说明: 标识数据交换的接收方的代码。

表示: an..17

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9822

中文名称: 气温

英文名称: Airtemperature

说明: 当前时刻的大气温度。

表示: n..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9824

中文名称: 风力

英文名称: DegreeOfWind

说明: 当前时刻风力的级数。

表示: n..4

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9826

中文名称: 风向

英文名称: DirectionOfWind

说明: 当前时刻风吹的方向。

表示: an..35

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9828

中文名称: 天气情况

英文名称: WeatherStatus

说明: 在较短时间内特定地区的大气状况。

表示: an..60

连接位置:

同义词:

参考:

注释: 主要包括: 晴、阴、雨、雪、雾等。

变更指示符:

标识符 9830

中文名称: 天气限行情况

英文名称: WeatherStatusForTransportLimit

说明: 说明在特定地区内天气对交通运输的限行情况。

表示: an..60

连接位置：
同义词：
参考：
注释：说明雪、雾等对公路通行情况影响的描述，包括路线/范围、限行/封闭时间。

变更指示符：
标识符 9832
中文名称：空间参照系统类型
英文名称：TypeOfSpatialReferenceSystem
说明：数据集空间定位所用的参照系统类型。
表示：an..70
连接位置：
同义词：
参考：引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3206
注释：例如：椭球体、地图投影。

变更指示符：
标识符 9834
中文名称：图层名称
英文名称：LayerName
说明：对GIS中相同逻辑内容的空间信息构成的图层的命名。
表示：an..35
连接位置：
同义词：
参考：引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3210
注释：

变更指示符：
标识符 9836
中文名称：图层编号
英文名称：LayerNumber
说明：用代码表示的图层名称。
表示：an..10
连接位置：
同义词：
参考：引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3211
注释：

变更指示符：
标识符 9838
中文名称：图层说明
英文名称：LayerDescription
说明：图层内容的详细说明。

表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考: 引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3212
注释:

变更指示符:
标识符 9840
中文名称: 质量说明
英文名称: QualityDescription
说明: 数据质量的一般性说明。
表示: an..70
连接位置:
同义词:
参考: 引用交通部《道路、水路货物运输地理信息数据元》内部标识符3208
注释: 例如,符合1:100万地形图精度。

变更指示符:
标识符 9842
中文名称: 备注
英文名称: Remark
说明: 附加信息说明。
表示: an..255
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9847
中文名称: 结果代码
英文名称: ResultCode
说明: 标识处理情况的代码。
表示: n1
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.24 逻辑状态代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9850
中文名称: 错误描述
英文名称: ErrorDescription

说明： 对错误情况的描述。
表示： an..500
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9852
中文名称： 用户名
英文名称： UserName
说明： 用来识别用户的账号，一般由字母、数字或下划线组成。
表示： an..17
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9856
中文名称： 用户密码
英文名称： UserPassword
说明： 用于证明使用者有权进行某项活动的秘密的一串文本。
表示： an..17
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9858
中文名称： 文件名
英文名称： FileName
说明： 数据文件的名称，此文件名称不携带任何路径信息。
表示： an..50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9860
中文名称： 文件路径
英文名称： FilePath

说明：在电脑中，指指向文件或某些内容的文本标识，常用斜杠"/"或"\\"分隔每一个区间，斜杠后面是前面的子项。

表示：an..100

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 9863

中文名称：用户令牌

英文名称：UserTokenID

说明：建立消息发件人和消息收件人的身份验证标识。

表示：an..100

连接位置：

同义词：服务访问令牌

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 9865

中文名称：数据元标识

英文名称：DataElementID

说明：数据元在数据库中的唯一标识。

表示：an..100

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 9866

中文名称：数据元中文名称

英文名称：DataElementChineseName

说明：数据元的中文描述。

表示：an..100

连接位置：

同义词：

参考：

注释：

变更指示符：

标识符 9867

中文名称：数据元代码

英文名称: DataElementCode
说明: 数据元的标识符。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9868
中文名称: 数据元英文名称
英文名称: DataElementEnglishName
说明: 数据元的英文名称。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9870
中文名称: 数据类型
英文名称: DataType
说明: 用来说明一个数据在数据分类中的归属, 不同类型的数据的存储长度和格式不同。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9872
中文名称: 采标代码类型
英文名称: StandardCodeType
说明: 采标代码标准所属类型。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释: 例如国家标准、行业标准、国际标准等

变更指示符:
标识符 9873

中文名称: 采标代码值标识
英文名称: StandardCodeValueID
说明: 采用某一标准的代码值标识在数据库中的唯一标识。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9874
中文名称: 采标代码状态
英文名称: StandardCodeStatus
说明: 采用某一标准代码的当前状态说明。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释: 如作废、正常等

变更指示符:
标识符 9875
中文名称: 采标代码值
英文名称: StandardCodeValue
说明: 采用发布的标准所对应的代码或编码。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9876
中文名称: 采标代码中文名称
英文名称: StandardCodeName
说明: 采用发布的标准所对应的中文描述。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9878

中文名称: 采标代码英文名称
英文名称: StandardCodeEnglishName
说明: 采用发布的标准所对应的英文描述。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9880
中文名称: 采标代码值类型
英文名称: StandardCodeType
说明: 采用发布的标准所对应的代码类型。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9883
中文名称: 流水号/序列号
英文名称: SequenceCode
说明: 为体现数据库的唯一性, 由一串数字或字母表示的编号。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9885
中文名称: 校验码
英文名称: CheckCode
说明: 为了减少数据输入的错误, 按照定义的各种校验检错方法设置的代码。
表示: an..10
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9888

中文名称: 失效原因
英文名称: InvalidReason
说明: 对产生失效因素的描述。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9891
中文名称: 是否有效
英文名称: IsValid
说明: 定义记录、单证或当前信息的有效性。
表示: n1
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.24 逻辑状态代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9892
中文名称: 报文格式
英文名称: MessageFormat
说明: 两个对象所交换数据的数据格式, 可以是XML、TXT等类型。
表示: an..17
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9894
中文名称: 消息内容
英文名称: MessageContent
说明: 消息的具体描述
表示: an..1000
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符	9896
中文名称:	作业要求
英文名称:	OperationRequirment
说明:	对业务的要求的具体描述。
表示:	an..35
连接位置:	
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	9907
中文名称:	信用类型代码
英文名称:	CreditType
说明:	标识信用类型的代码。
表示:	an..3
连接位置:	《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.15 信用类型代码”
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	9909
中文名称:	信用评价等级代码
英文名称:	CreditOpinionGrade
说明:	标识信用评价等级的代码。
表示:	an..3
连接位置:	《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.16 信用评价等级代码”
同义词:	
参考:	
注释:	

变更指示符:

标识符	9911
中文名称:	信用评价对象代码
英文名称:	CreditOpinionObject
说明:	标识信用评价对象的代码。
表示:	an..3
连接位置:	《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.17 信用评价对象代码”
同义词:	

参考：
注释：

变更指示符：

标识符 9913
中文名称： 物流交换代码
英文名称： LogisticsExchangeCode
说明： 在物流公共信息平台上，唯一标识接入方的代码。
表示： an..20
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 9914
中文名称： 贸易方式名称
英文名称： TradeTypeName
说明： 在进出口贸易中，海关规定的贸易种类名称。
表示： an..50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 9915
中文名称： 贸易方式代码
英文名称： TradeTypeCode
说明： 在进出口贸易中，海关规定的贸易种类代码。
表示： an..4
连接位置： 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.55 贸易方式代码”
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：

标识符 9917
中文名称： 群组物流交换代码
英文名称： GroupLogisticsExchangeCode
说明： 物流交换代码加入的群组代码。
表示： an..20
连接位置：

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9921

中文名称: 黑名单标识

英文名称: BlacklistIdentification

说明: 标识是否列入黑名单。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.18 黑名单标识”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9922

中文名称: 异常信息

英文名称: ExceptionInformation

说明: 对异常信息的描述。

表示: an..20

连接位置:

同义词: 错误信息

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9923

中文名称: 异常信息代码

英文名称: ExceptionInformationCode

说明: 异常信息的代码表示。

表示: an..6

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.19 异常信息代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9945

中文名称: 查询结果类型代码

英文名称: QueryResultTypeCode

说明: 表示需要提供查询结果的类型代码，例如定位信息、文本描述、图片访问地址等。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.20 查询结果类型代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9948

中文名称: 里程

英文名称: Distance

说明: 表示运输设备在当前时间点行驶的公里数。

表示: n..8

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9951

中文名称: 标识类型

英文名称: IdentifierType

说明: 标识相关事件和信息的属性。

表示: an..2

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.21 标识类型”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9952

中文名称: 车辆状态信息

英文名称: VehicleStatus

说明: 描述车辆的状态信息, 包括车点火、熄火状态等。

表示: an..20

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9954

中文名称: 报警信息

英文名称: AlertInformation

说明: 监控的指标超过阈值后发出的告警信息。

表示: an. . 100

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9958

中文名称: 关键字

英文名称: KeyWord

说明: 查询时能最大程度概括用户所要查找的信息内容的字或者词。

表示: an. . 50

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9960

中文名称: 信用描述

英文名称: CreditDescription

说明: 描述信用信息的内容

表示: an. . 255

连接位置:

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9961

中文名称: 查询方式代码

英文名称: SearchTypeCode

说明: 标识信息查询的方式代码。

表示: an. . 2

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.22 查询方式代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9962

中文名称: 交换服务器名称

英文名称: SwitchServerName

说明： 描述物流公共信息系统中交换服务器的名称。
表示： an.. 20
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9964
中文名称： 数据元同义名称
英文名称： Synonym
说明： 一个数据元在不同应用环境下的不同称谓，一般为被广泛使用的该数据元的其他名称。
表示： an.. 50
连接位置：
同义词： 数据元同义词
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9966
中文名称： 语境
英文名称： Context
说明： 语境的描述。
表示： an.. 50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9968
中文名称： 数据元定义
英文名称： DataElementDefinition
说明： 描述数据元语义方面的属性, 表达一个数据元的本质特性并区别于所有其他数据元的陈述。
表示： an.. 50
连接位置：
同义词：
参考：
注释：

变更指示符：
标识符 9970

中文名称: 数据格式
英文名称: DataElementFormat
说明: 从业务的角度规定的数据元值的格式需求, 包括所允许的最大和/或最小字符长度, 数据元值的表示格式等。
表示: an..50
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9974
中文名称: 值域
英文名称: DataElementValue
说明: 根据相应属性中所规定的的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的值域。
表示: an..20
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9976
中文名称: 信用评价记录
英文名称: Appraise
说明: 描述信用评价的记录。
表示: an..2000
连接位置:
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:
标识符 9979
中文名称: 短信类型代码
英文名称: ShortMessageTypeCode
说明: 描述短信类型的代码。
表示: n3
连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“5.23 短信类型代码”
同义词:
参考:
注释:

变更指示符:

标识符 9981

中文名称: 短信编码格式代码

英文名称: DataFormatDescriptionCode

说明: 表示短信数据格式的代码。

表示: an..3

连接位置: 《物流信息交换基础标准 物流信息交换代码集》中“4.56 短信编码格式代码”

同义词:

参考:

注释:

变更指示符:

标识符 9998

中文名称: 投保详情

英文名称: InsureContent

说明: 描述所投保险的详细情况

表示: an..255

连接位置:

同义词:

参考:

注释: